# Historias de Usuario — Salinas del Cravo

## Módulo 1: Usuarios del sistema

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU01** | RQF001 | Administrador | crear un usuario para empleado nuevo | que pueda entrar con su propio acceso | • Pide: nombre, documento, contraseña, rol.<br>• Documento único.<br>• Queda activo. | Alta |
| **HU02** | RQF002 | Administrador | ver lista de usuarios | saber quién tiene acceso y con qué rol | • Lista todos con nombre, rol y estado. | Media |
| **HU03** | RQF003 | Administrador | cambiar datos de un usuario | corregir nombre, clave o rol | • Carga datos actuales.<br>• El documento no se puede cambiar. | Media |
| **HU04** | RQF004 | Administrador | desactivar usuario cuando alguien se va | que no entre pero el historial quede | • Se marca inactivo.<br>• No puede iniciar sesión.<br>• Historial visible. | Alta |
| **HU05** | RQF005 | Administrador | que no haya dos usuarios con mismo documento | evitar duplicados | • Rechaza si documento ya existe.<br>• Avisa el conflicto. | Alta |
| **HU06** | RQF006 | Todos los usuarios | entrar al sistema con mi cuenta | acceder a lo que me corresponde | • Pide documento y contraseña.<br>• Solo activos entran.<br>• Ve solo lo de su rol. | Alta |
| **HU07** | RQF007 | Todos los usuarios | salir del sistema | que nadie más use mi cuenta | • Cierra sesión segura.<br>• Redirige a inicio. | Alta |
| **HU08** | RQF008 | Administrador | asignar rol al usuario | definir qué puede hacer cada quien | • Roles: administrador, jefe producción, encargado bodega, auditor.<br>• Un rol por usuario. | Alta |
| **HU09** | RQF009 | Administrador | que usuarios inactivos no puedan entrar | proteger el sistema | • Rechaza login si inactivo.<br>• Avisa que está desactivado. | Alta |

## Módulo 2: Tipos de sal

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU10** | RQF010 | Administrador | agregar tipo de sal nuevo | tener catálogo completo | • Pide: código, nombre, categoría, presentación, peso, fósforo.<br>• Guarda activo.<br>• Rechaza código repetido. | Alta |
| **HU11** | RQF011 | Encargado de bodega | buscar tipos rápido | encontrar sin perder tiempo | • Busca por nombre, código o categoría.<br>• Solo muestra coincidencias.<br>• Avisa si no hay. | Alta |
| **HU12** | RQF012 | Administrador | cambiar información de tipo | mantener datos correctos | • Carga actuales.<br>• Valida cambios.<br>• Código no cambia. | Media |
| **HU13** | RQF013 | Administrador | desactivar tipo que ya no se produce | guardarlo sin que aparezca en nuevos | • Se marca no disponible.<br>• Historial visible.<br>• Se puede reactivar. | Media |
| **HU14** | RQF014 | Administrador | que no se repitan códigos | evitar duplicados | • Rechaza código existente.<br>• Avisa el problema. | Alta |
| **HU15** | RQF015 | Administrador | manejar categorías | organizar catálogo | • Crear, ver, editar, desactivar.<br>• Nombre único. | Media |
| **HU16** | RQF016 | Administrador | que siempre haya categoría asignada | que todo quede clasificado | • Rechaza sin categoría.<br>• Rechaza categoría inactiva. | Alta |
| **HU17** | RQF017 | Administrador | bloquear tipos desactivados | no mezclar activo con antiguo | • Rechaza lotes y movimientos.<br>• Avisa motivo. | Alta |

## Módulo 3: Lotes de producción

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU18** | RQF018 | Jefe de producción | anotar lote recién producido | dejar registro de lo que hizo la fábrica | • Pide: tipo, código, fechas, cantidad, bodega.<br>• Valida tipo y bodega activos.<br>• Se guarda disponible. | Alta |
| **HU19** | RQF019 | Jefe de producción | buscar lotes | saber cuáles hay y cuáles vencen pronto | • Filtra por tipo, productor, vencimiento.<br>• Muestra fechas, cantidad, stock. | Alta |
| **HU20** | RQF020 | Jefe de producción | cambiar datos del lote | corregir sin borrar | • Carga actuales.<br>• No cambia cantidad ni fechas. | Media |
| **HU21** | RQF021 | Administrador | desactivar lote | guardarlo sin que aparezca | • Se marca no disponible.<br>• Historial visible. | Media |
| **HU22** | RQF022 | Jefe de producción | que no se repitan números de lote | saber exacto cuál es cada uno | • Rechaza número repetido.<br>• Avisa conflicto. | Alta |
| **HU23** | RQF023 | Jefe de producción | que valide fechas | no anotar sin sentido | • Vencimiento > producción.<br>• Rechaza si no cumple. | Alta |
| **HU24** | RQF024 | Jefe de producción | que no permita cantidad cero | no tener lotes vacíos | • Valida positivo.<br>• Rechaza cero o negativo. | Alta |
| **HU25** | RQF025 | Jefe de producción | que entrada entre sola al registrar | stock se actualice automático | • Crea movimiento ENTRADA.<br>• Vincula lote, bodega, responsable.<br>• Stock al instante. | Alta |
| **HU26** | RQF026 | Jefe de producción | que quede grabado quién produjo | auditar si hay dudas | • Asocia automático.<br>• No cambia después. | Alta |

## Módulo 4: Bodegas

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU27** | RQF027 | Administrador | crear bodega nueva | habilitar lugar para sal | • Pide: nombre, dirección, límite.<br>• Límite positivo.<br>• Queda activa. | Alta |
| **HU28** | RQF028 | Encargado de bodega | ver bodegas disponibles | saber dónde puedo guardar | • Lista todas con datos y estado. | Media |
| **HU29** | RQF029 | Administrador | cambiar datos de bodega | tener info al día | • Carga actuales.<br>• Valida cambios. | Media |
| **HU30** | RQF030 | Administrador | desactivar bodega cerrada | guardar historial sin usarla | • Se marca no operativa.<br>• Historial visible. | Media |
| **HU31** | RQF031 | Administrador | cambiar límite de capacidad | ajustar según necesidad | • Valida positivo.<br>• Registra cambio con fecha. | Media |
| **HU32** | RQF032 | Administrador | bloquear bodegas desactivadas | no mover a donde no funciona | • Rechaza si bodega off.<br>• Avisa motivo. | Alta |

## Módulo 5: Stock y existencias

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU33** | RQF033 | Encargado de bodega | ver detalle de bultos | saber exacto sin contar físico | • Separado por tipo, bodega, lote.<br>• Permite ordenar. | Alta |
| **HU34** | RQF034 | Encargado de bodega | stock se actualice solo | confiar que el número es correcto | • Suma/resta con cada movimiento.<br>• Al instante. | Alta |
| **HU35** | RQF035 | Encargado de bodega | poner mínimo de alerta | saber cuándo pedir más | • Pide: tipo, bodega, mínimo.<br>• Mínimo no negativo. | Alta |
| **HU36** | RQF036 | Encargado de bodega | cambiar mínimo después | ajustar según demanda | • Edita valor.<br>• Registra con fecha. | Media |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU37** | RQF037 | Encargado de bodega | ver total por tipo | disponibilidad global | • Suma todas las bodegas. | Alta |
| **HU38** | RQF038 | Encargado de bodega | ver qué tan llena está bodega | no llenarla de más | • Suma todos los tipos. | Media |
| **HU39** | RQF039 | Administrador | que no cambien stock directo | que todo quede grabado | • Bloquea edición directa.<br>• Todo es movimiento. | Alta |

## Módulo 6: Movimientos

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU40** | RQF040 | Jefe de producción | registrar entrada de lote | stock suba con sal nueva | • Pide: tipo, lote, bodega, cantidad.<br>• Sube stock. | Alta |
| **HU41** | RQF041 | Encargado de bodega | registrar salida | stock baje cuando sale algo | • Pide: tipo, lote, bodega, cantidad.<br>• Baja stock. | Alta |
| **HU42** | RQF042 | Encargado de bodega | anotar bultos extra | corregir si conteo da más | • Pide motivo.<br>• Sube bultos. | Media |
| **HU43** | RQF043 | Encargado de bodega | anotar bultos faltantes | corregir si conteo da menos | • Pide motivo.<br>• Baja bultos.<br>• No negativo. | Media |
| **HU44** | RQF044 | Encargado de bodega | anotar pérdida | constancia de merma | • Pide: tipo, lote, bodega, cantidad, motivo.<br>• Baja stock. | Media |
| **HU45** | RQF045 | Encargado de bodega | anotar daño | cuánto se perdió por daño | • Pide: tipo, lote, bodega, cantidad, motivo.<br>• Baja stock. | Media |
| **HU46** | RQF046 | Encargado de bodega | mover bultos entre bodegas | reorganizar sin perder | • Pide: tipo, lote, origen, destino, cantidad.<br>• Baja origen, sube destino.<br>• Vinculados. | Alta |
| **HU47** | RQF047 | Encargado de bodega | no sacar más de lo hay | evitar negativo | • Valida antes.<br>• Rechaza y muestra cuánto hay. | Alta |
| **HU48** | RQF048 | Administrador | guardar todo o nada | no quedar a medias | • Si falla, cancela todo.<br>• Avisa sin cambiar nada. | Alta |
| **HU49** | RQF049 | Encargado de bodega | grabar quién hizo movimiento | poder auditar | • Asocia automático.<br>• No cambia. | Alta |
| **HU50** | RQF050 | Administrador | grabar fecha y hora sola | registro exacto | • Del servidor automático.<br>• No cambia. | Alta |
| **HU51** | RQF051 | Encargado de bodega | no aceptar cantidad cero | no movimientos vacíos | • Valida positivo.<br>• Rechaza cero. | Alta |
| **HU52** | RQF052 | Encargado de bodega | no trasladar a misma bodega | no movimientos sin sentido | • Compara origen/destino.<br>• Rechaza si iguales. | Alta |

## Módulo 7: Alertas

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU53** | RQF053 | Encargado de bodega | aviso de stock bajo | no sorprenderme sin sal | • Evalúa tras movimiento.<br>• Alerta bajo mínimo. | Alta |
| **HU54** | RQF054 | Encargado de bodega | aviso de lote por vencer | despachar viejo primero | • Configura días.<br>• Muestra lotes con stock. | Alta |
| **HU55** | RQF055 | Encargado de bodega | aviso de lote vencido | no vender vencido | • Lista vencidos con stock.<br>• Días desde vencimiento. | Alta |
| **HU56** | RQF056 | Encargado de bodega | aviso de bodega llena | no meter más de lo que cabe | • Evalúa tras entrada/traslado.<br>• Alerta si supera. | Media |

## Módulo 8: Búsquedas e historial

| ID | RQF | Rol | Quiero (deseo) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU57** | RQF057 | Auditor de inventario | ver historial de tipo de sal | analizar comportamiento | • Todos sus movimientos.<br>• Por fecha. | Alta |
| **HU58** | RQF058 | Auditor de inventario | ver historial de lote | rastrear de inicio a fin | • Todos sus movimientos.<br>• Fecha, tipo, quién. | Alta |
| **HU59** | RQF059 | Auditor de inventario | ver historial de bodega | analizar actividad | • Entradas y salidas de esa bodega. | Media |
| **HU60** | RQF060 | Auditor de inventario | ver solo cierto tipo de movimiento | analizar separado | • Filtra por tipo.<br>• Varios a la vez. | Media |
| **HU61** | RQF061 | Auditor de inventario | ver qué hizo cada persona | auditar actividad | • Movimientos de esa persona. | Media |
| **HU62** | RQF062 | Auditor de inventario | buscar entre dos fechas | analizar un período | • Pide inicio y fin.<br>• Valida orden.<br>• Muestra rango. | Alta |
| **HU63** | RQF063 | Auditor de inventario | saber cuánto había en fecha pasada | revisar inventario anterior | • Pide: tipo, bodega (opcional), fecha.<br>• Calcula stock. | Alta |