

Configuració de Servidor de Fitxers Segur per a Desplegament Web

1. Instal·lació i comprovació del servidor FTP ProFTPD.

A) Instal·leu el servidor ProFTPD i B) comproveu l'estat del servidor FTP i C) comproveu amb quin usuari s'està executant ProFTPD.

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
javierp@ubuntu-server:~$ systemctl status proftpd
• proftpd.service - ProFTPD FTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-02-02 16:18:06 UTC; 19s ago
    Docs: man:proftpd(8)
  Main PID: 1926 (proftpd)
    Tasks: 1 (limit: 7025)
  Memory: 1.9M (peak: 3.0M)
    CPU: 32ms
  CGroup: /system.slice/proftpd.service
          └─1926 "proftpd: (accepting connections)"
javierp@ubuntu-server:~$
```

En aquesta captura podem observar tot el que demanen els tres primers enunciats: ProFTPD està funcionant, el servidor FTP està funcionant, i l'usuari que l'està executant és «proftpd».

D) Llisteu tots els usuaris d'Ubuntu i comproveu que en instal·lar ProFTPD s'han instal·lat els usuaris *proftpd* i *ftp*.

```
javierp@ubuntu-server:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
systemd-resolve
pollinate
polkitd
syslog
uidd
tcpdump
tss
landscape
fwupd-refresh
usbmux
sshd
isard
javierp
proftpd
ftp
javierp@ubuntu-server:~$
```

E) Comproveu que hi ha un procés que està escoltant pel port 21 (usat pel protocol FTP).

```
javierp@ubuntu-server:~$ sudo netstat -nlp | grep 21
[sudo] password for javierp:
tcp6      0      0 :::21          :::*           LISTEN     1926/proftpd: (acce
udp       0      0 192.168.121.49:68 0.0.0.0:*      2085/systemd-networ
unix 2      [ ACC ]  STREAM  LISTENING  12154    2055/systemd-journa /run/systemd/journal/
javierp@ubuntu-server:~$
```

F) Quina és l'arrel del servidor FTP? Mostreu-la.

```
javierp@ubuntu-server:~$ sudo su
root@ubuntu-server:/home/javierp# cd /srv/ftp
root@ubuntu-server:/srv/ftp# ls -a
.  ..  welcome.msg
root@ubuntu-server:/srv/ftp# cat welcome.msg
Welcome, archive user %U@%R !

The local time is: %T

This is an experimental FTP server.  If you have any unusual problems,
please report them via e-mail to <root@%L>.

root@ubuntu-server:/srv/ftp#
```

2. Configuració i accés anònim al servidor FTP.

A) Activeu l'accés anònim només de lectura a la carpeta arrel /srv/ftp. Quan accediu com "anonymous", realment esteu accedint amb l'usuari *ftp*.

```
# A basic anonymous configuration, no upload directories.

<Anonymous ~ftp>
  User ftp
  Group nogroup
  # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp"
  UserAlias anonymous ftp
  # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user
  DirFakeUser on ftp
  DirFakeGroup on ftp

  RequireValidShell off

  # Limit the maximum number of anonymous logins
  MaxClients 10

  # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed
  # in each newly chdir'd directory.
  DisplayLogin welcome.msg
  DisplayChdir .message

  # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot
  <Directory *>
    <Limit WRITE>
      DenyAll
    </Limit>
  </Directory>

- # Uncomment this if you're brave.
# <Directory incoming>
#   # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#   # (second parm) from being group and world writable.
#   Umask 022 022
#   <Limit READ WRITE>
#     DenyAll
#   </Limit>
#   <Limit STOR>
#     AllowAll
#   </Limit>
# </Directory>
```

^G Help
^X Exit

^O Write Out
^R Read File

^W Where Is
^_ Replace

^K Cut
^U Paste

^T Execute
^J Justify

^C
^_

Accedim a la configuració de ProFTPD amb nano (sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf) i descomentem tot el bloc «Anonymous».

