EN LABO …

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Blouse de chimie 

Gants latex 

Lunettes 


Gants « antichaleur » 

Hotte 

VERRERIE USUELLE


- **Tube à essai**

Pour des réactions avec des petites quantit
Peut être chauffé
Peut recevoir un bouchon




- **Bécher**

Pour entreposer des liquides avant prélèvement
Pour réaliser des mélanges, dosages
La graduation n'est qu'indicative



- **Erlenmeyer**

Pour réaliser des mélanges, des dosages
Peut recevoir un bouchon
La graduation n'est qu'indicative




- **Verre à pied**

Pour récupérer des eaux de rinçage :
- de pipette
- de burette



ⓘ Les **bécher** et **erlenmeyer** sont gradués mais **pas précis** : On NE les utilise PAS pour mesurer des volumes !

ⓘ SECURITE CHAUFFE d'un tube à essai (pas de gants latex)




VERRERIE DE MESURE

- **Pipette graduée**

Prélever des petits volumes
Précision moyenne
ⓘ Lecture : bas du ménisque
ⓘ Pas de bulle d'air

- **Pipette jaugée**


Prélever des petits volumes
Très précise
ⓘ Lecture : bas du ménisque
ⓘ Pas de bulle d'air
ⓘ Si 1 ou 2 traits de jauge



- **Burette graduée**

Très précise
Utilisée pour verser
ⓘ Lecture bas du ménisque
ⓘ Pas de bulle d'air

Robinet : ouvert  fermé 



- **Fiole jaugée**

Pour obtenir un volume précis (celui de la fiole !)
Peu recevoir un bouchon
ⓘ Lecture bas du ménisque



- **Eprouvette graduée**


Pour prélever des volume
Précision moyenne




- **Propipette :**



Se fixe sur une pipette (graduée / jaugée) pour aspirer



- **Trait de lecture :**



Exemples d'incertitudes sur le volume mesuré : u(V) en mL

	Pipettes Jaugées	
Classe	A	B
1 mL	0,007	0,015
2 mL	0,010	0,020
5 mL	0,015	0,030
10 mL	0,020	0,040
20 ou 25 mL	0,030	0,060

	Fioles jaugées	
Classe	A	B
50 mL	0,06	0,15
100 mL	0,20	0,20
250 mL	0,15	0,30
500 mL	0,25	0,50
1000 mL	0,40	0,80