Moasist

MANUAL DE USO

Superadministrador (Desarrollador)

Cómo funciona toda la aplicación

Moasist · Control de Asistencia y Planillas
Documento para Superadministrador (Desarrollador). Versión 1.0 · Referencia normativa 2026 (RMV, UIT, AFP).

Contenido

1. Tu rol y lo que puedes hacer
2. Selector de empresa
3. Inicio (panel general)
4. Personas (colaboradores)
5. Organización
6. Vacaciones
7. Asistencia
8. Planilla (boletas de pago)
9. Consolidado Masivo
10. Documentos
11. Empresa (configuración)
12. Suscripciones (solo superadmin)
13. Crear una empresa nueva
14. Seguridad y protección de datos

Este manual está dirigido a la persona que administra el sistema completo (por ejemplo, el responsable de TI o el proveedor). Explica cada módulo y las tareas exclusivas de este rol.

¿Qué es Moasist?

Moasist es el sistema de **control de asistencia y planillas** de tu empresa. Reúne en un solo lugar a las personas, su asistencia, sus vacaciones, sus documentos y su boleta de pago, siguiendo la normativa laboral peruana (RMV, UIT, ONP/AFP, EsSalud, CTS y gratificaciones).

Funciona en el navegador (no hay que instalar nada en la PC). Cada empresa ve únicamente su propia información.

Cómo entrar al sistema

En la pantalla de inicio de sesión elige la pestaña que te corresponde:

Pestaña	Qué se escribe	Para quién
Administración	Correo electrónico y contraseña	Superadmin (el dueño del sistema)
Colaborador	DNI (8 dígitos) y PIN	Todo el personal con cuenta

La primera vez que entras, el sistema te obliga a **cambiar tu PIN o contraseña** por seguridad. Los PIN iniciales los entrega Recursos Humanos en privado.

IMPORTANTE

No compartas tu PIN ni tu contraseña. Cada acción queda registrada con tu usuario.

1 Tu rol y lo que puedes hacer

El superadministrador es el único rol que ve **todas las empresas** y puede cambiar entre ellas.

Permiso	Superadmin
Ver todas las empresas y cambiar de empresa	Sí
Crear, editar y eliminar empresas	Sí
Administrar suscripciones (precio, cobro, vencimiento)	Sí
Todo lo que hace Recursos Humanos	Sí

NOTA

Los demás roles (RR.HH., jefatura, colaborador) solo ven la empresa a la que pertenecen.

2 Selector de empresa

Arriba a la izquierda, junto al nombre del sistema, hay un **selector** con todas las empresas. Al elegir una, toda la aplicación muestra los datos de esa empresa.

1. Entra con tu cuenta de Administración.
2. Usa el selector de la parte superior para cambiar de empresa.
3. Verifica que el nombre y el RUC correspondan a la empresa correcta.

3 Inicio (panel general)

Es el resumen del día. Muestra tarjetas con:

- **Personas activas** en la empresa.
- **Neto a pagar** en la planilla del mes.
- **Marcaciones de hoy** y tardanzas de la semana.
- **Solicitudes por revisar** (vacaciones, permisos, descansos).
- **CTS del semestre** cuando corresponde.

4 Personas (colaboradores)

Es el directorio del personal. Desde aquí se da de alta a cada persona y se edita su ficha laboral.

Agregar una persona

1. Entra a **Personas** y pulsa **Nueva persona**.
2. Completa los datos: nombres, apellidos, DNI, correo, teléfono, fecha de nacimiento y dirección.
3. Define lo laboral: área, cargo, jefe, tipo de contrato, régimen, sueldo, pensión (ONP/AFP), seguro de salud y modalidad de trabajo.
4. Guarda. El sistema genera automáticamente su **contrato en Word** y su cuenta de acceso.

Importar varias personas (CSV)

Permite cargar todo el personal de una sola vez con una plantilla CSV. Ideal para la puesta en marcha inicial.

Cuentas de acceso

Cada persona entra con su **DNI**. El PIN inicial se genera solo y se entrega en privado. Desde la ficha se puede **regenerar el PIN** si se olvida.

> **RECOMENDACIÓN**
> El DNI es el usuario de acceso. Si cambias el DNI de una persona, el sistema actualiza su usuario automáticamente.

5 Organización

Muestra la jerarquía por jefatura y la distribución por áreas. En esta vista **no se muestran sueldos**.

6 Vacaciones

Registra y aprueba el descanso vacacional. El saldo se calcula por régimen: **30 días al año** en régimen general y **15 días** en pequeña empresa, microempresa y prácticas.

- Ver el saldo y lo que está en trámite.
- Registrar una solicitud (fechas y tipo).
- Aprobar o rechazar la solicitud.

7 Asistencia

Controla la jornada: entradas, salidas, tardanzas, faltas y horas extra.

Cómo se valida la ubicación

Depende de la modalidad de cada persona:

Modalidad	Regla de ubicación
Presencial / Híbrido	Exige estar dentro de la geocerca de la oficina
Campo / Virtual / Itinerante	Registra sin geocerca estricta

Sin conexión a internet

Las marcaciones se guardan en el dispositivo y se **sincronizan solas** al recuperar la red.

Reglas de cálculo

- Una falta descuenta un treintavo del sueldo.
- Las dos primeras horas extra van al 25%; el resto, al 35%.

8 Planilla (boletas de pago)

Calcula la boleta de cada persona: sueldo, asignación familiar, AFP u ONP, quinta categoría, EsSalud y descuentos.

- En **julio y diciembre** se suma la gratificación.
- En **mayo y noviembre** se suma la CTS del semestre.

RECOMENDACIÓN

El cálculo es referencial para gestionar tu planilla; no reemplaza la presentación oficial del PLAME ante SUNAT.

9 Consolidado Masivo

Calcula de una sola vez la **CTS y las gratificaciones** de todo el personal, bajo normativa peruana. Sirve para preparar los depósitos bancarios.

El **Consolidado de Asistencia** resume por mes la asistencia, tardanzas y horas extra de todo el personal.

10 Documentos

Guarda contratos, boletas y políticas en un solo lugar.

IMPORTANTE

Marcar un documento como **firmado** es un registro interno de la empresa: no es la firma electrónica del Ministerio de Trabajo.

11 Empresa (configuración)

Desde **Empresa** se ajusta la identidad y los parámetros de cálculo:

- **Identidad:** razón social, nombre comercial, RUC, ciudad, dirección y correo.
- **Marca y colores:** nombre del producto, color principal y de acento.
- **Parámetros de planilla:** RMV, UIT, tope AFP, EsSalud, ONP, aporte AFP, prima de seguro y comisiones AFP por flujo.
- **Aseguradoras y seguros:** EPS, SCTR y Seguro de Vida Ley con sus tasas.
- **Áreas:** áreas de la empresa.

RECOMENDACIÓN

Los valores iniciales siguen la referencia 2026. Actualízalos cuando cambie la norma.

12 Suscripciones (solo superadmin)

Gestiona el plan de cada empresa: **precio mensual, día de cobro, fecha de alta y vencimiento**. La app calcula el prorrateo del primer mes y avisa cuando toca cobrar.

- Activar o cancelar la suscripción.
- Eliminar una empresa (con confirmación).

IMPORTANTE

Solo el superadministrador ve y edita esta sección. Los demás roles no tienen acceso.

13 Crear una empresa nueva

1. Entra a **Empresa** y pulsa **Nueva empresa**.
2. Escribe el RUC. El sistema consulta SUNAT y autocompleta la razón social y la dirección.
3. Confirma el nombre corto (se usa en los saludos) y guarda.

> **NOTA**
> Cada empresa nueva queda aislada: sus datos no se mezclan con los de las demás.

14 Seguridad y protección de datos

- Los permisos se validan en el **servidor**, no en el navegador.
- Cada empresa está **aislada**: no se puede leer ni escribir datos de otra.
- Los datos personales (DNI, sueldos, cuentas) **no viajan al navegador** hasta que inicias sesión.
- Tras varios intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente.

RECOMENDACIÓN

Recomendado en producción: activar la base de datos persistente (Neon) y apagar el registro de credenciales en consola.

✓ Contacto y soporte

Ante cualquier duda sobre el uso de Moasist, comunícate con el administrador del sistema de tu empresa.