Consulta Saldos Alocados por Item - CP0539

Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Consulta Saldos Alocados por Item - CP0539

Visão Geral do Programa

Os estoques disponíveis e alocados de um item selecionado podem ser visualizados de forma gráfica (*tree-view*).

Ao selecionar o item desejado são apresentados seus estoques por estabelecimento, depósito, localização e lote. Acionando o botão Expande/Contrai, localizado no cabeçalho da tela, essa estrutura pode ser expandida (ou contraída), apresentando as alocações por ordem de produção. Acionando o botão "Expande/Contrai" localizado junto ao Estabelecimento, no corpo do *tree-view*, pode-se expandir (ou contrair) a visualização para apresentar as alocações, por ordem, de um estabelecimento específico.

Objetivo da tela:

Campo:

Por meio desta tela é possível visualizar por estabelecimento, depósito, localização e lote os estoques do item selecionado, podendo a visão ser expandida para apresentar as alocações por ordem de produção.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:	
Expande/Contrai	Quando acionado, expande ou contrai a visualização dos estoques/alocações.	

Principais Campos e Parâmetros:

Descrição:

Estab	Exibe o código do estabelecimento onde existe o saldo/alocação do item selecionado.	
Depos	Exibe o código do depósito onde se encontra o sal/do/alocação do item selecionado.	
Localiz	Exibe o código da localização onde se encontra o saldo/alocação do item selecionado.	
Lote	Exibe o número do lote referente ao item selecionado (e estocado/alocado), se este possuir controle de estoque por lote.	
Disp	Exibe a quantidade disponível do item selecionado no estabelecimento/depósito exibido.	
Qt.Aloc	Exibe a quantidade alocada do item selecionado no estabelecimento/depósito exibido.	
	Nota: A quantidade alocada não pode ser maior que a quantidade disponível. Quando as alocações por ordem forem superior à quantidade disponível, nesse campo é apresentado o mesmo valor da quantidade disponível. A quantidade alocada restante deverá ser obtida de outro depósito.	
Qt Atual	Exibe o valor do saldo em estoque do item selecionado, no estabelecimento/depósito.	
	Qt Atual = Qt Disponível – Qt Alocada	

Componentes OCX

Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente 4glTreeView a partir da Release 12.1.2209, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização

Pré-Requisitos:

Manutenção Ordem Produção - CP0301

Alocação de Ordens de Produção - CP0315



documento_de_referencia manufatura producao versao_12 consulta_saldos_alocados_por_item cp0539 datasul mcp



Política de privacidade

Termos de uso