Painel de Controle WEB

Tempo aproximado para leitura: 13 minutos


Painel de Controle (HTML) - html.db0201

Visão Geral do Programa

Concentra as funcionalidades do Módulo de Planejamento Avançado (TOTVS APS), permitindo executar o cálculo, abrir consultas e cadastros pertinentes ao módulo.

Objetivo da Ao selecionar um cenário e simulação, é possível executar o cálculo do TOTVS APS, via servidor RPW em tela: interface WEB.

Outras Ações/Ações Relacionadas:



Situação dos Pedidos

Informa a situação dos Pedidos do cenário e simulação selecionados. Podendo ser:

- Pedidos em dia:
- Pedidos em atraso:
- Pedidos com invasão de pulmão.

Nota

Visível após calculo da etapa Seguenciamento.

Quantidade **Documentos** Apresenta a quantidade de documentos considerados no cenário e simulação selecionados:

- Ordens de Produção Firmes
- Ordens de Produção Planejadas Ordens de Compra Firmes
- Ordens de Compra Planejadas
- Operações



Nota Lista as informações após cálculo da etapa Explosão.

Gráfico % Ocupação Informa o percentual de ocupação dos Grupos de Máquinas juntamente da carga e capacidade em horas, conforme o período escolhido. Também é possível filtrar os grupos de máquina a serem exibidos através do botão filtro ao lado do botão aplicar. Inicialmente o gráfico é carregado com até 10 grupos e a faixa de data traz por padrão a data referência do cálculo como data inicial e como data final utiliza a data de referência mais sete dias.

Visualização:

- Ocupação % Exibe uma coluna para cada Grupo de Máquina com o percentual de ocupação.
- Carga x Capacidade Exibe duas colunas para cada Grupo de Máquinas, uma coluna que exibe a carga em horas e outra coluna que exibe a capacidade em horas daquele

Consulta de Mensagens

Permite visualizar as mensagens de Sucesso, Não Sucesso e Sugestões, geradas durante o cálculo. A consulta poderá ser exportada para planilha que ficará disponível na Central de Documentos

Nota

O Botão é apresentado em tela caso exista alguma mensagem para o cálculo executado com o número total de mensagens, se existir alguma mensagem de erro o botão é

Ícone para acesso à consulta de mensagens:

O14

Páginas /... / Painel de Controle

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:	Descrição:	
Cenário	Apresentar a lista de cenários disponíveis que estejam com o parâmetro "Armazenar dados para consultas WEB" marcado.	
Simulação	Através da simulação é possível armazenar até 3 simulações do mesmo cenário em banco de dados. Selecionando uma das simulações, as informações dos cenários podem ser carregadas ou é possível executar um novo cálculo salvando-o nessa simulação.	
Detalhes do Cenário	Apresenta as informações: Horizonte: Data de início e fim de horizonte de cálculo; Referência: Data de referência utilizada no cálculo; Data/Hora Execução: Indica a data que foi realizado o cálculo do APS; Pedido de Execução: Número do pedido RPW gerado no cálculo. Usuário: Indica o usuário que realizou a etapa de cálculo. Nota O ícone de detalhes do cenário está localizado à direita da simulação: Cenário Simulação SAS-01 - CENARIO DE DEMONSTRACAO - 01 V 1 V	
à partir do planejamento	Ativo: ao executar o cálculo, serão realizadas todas as etapas, iniciando do Planejamento. Inativo: ao executar o cálculo, será realizado partindo da última etapa calculada.	
Atualizar	Informa a situação atual do cálculo do cenário selecionado.	

Tela Parâmetros

Cancelar

Parâmetros

Objetivo da Permite a seleção do servidor RPW para execução do cálculo e permite a alteração do parâmetro de tela: Atualização Automática do painel.

Permite configuração da execução dos cálculos.

Quando cenário e simulação estão em status de execução, é possível cancelar a execução RPW. Ao confirmar o cancelamento, o cenário e simulação ficam disponíveis para um novo cálculo.

Pedidos em execução no servidor RPW não podem ser cancelados, somente pedidos pendentes de execução.

Principais Campos e Parâmetros:

Ação	Descrição		
Servidor RPW	Permite selecionar o servidor RPW em que serão executados os cálculos. Importante A seleção do servidor de execução é obrigatório.		
Atualização Automática	Define como será feita a atualização automática da tela durante a execução do cálculo. Opções: Não - Nesta opção a atualização será feita apenas através do botão Atualizar. 1 min - Atualiza as informações de 1 em 1 minuto. 5 min - Atualiza as informações de 5 em 5 minutos. 10 min - Atualiza as informações de 10 em 10 minutos.		

Painel de Controle (HTML) - Confirmação

A função de confirmação tem como objetivo realizar a confirmação da programação das ordens de produção e de compra.

Ao selecionar a etapa Confirmação, será exibida tela de parametrização. Após parametrizar conforme necessário, o usuário confirma a execução, que acontecerá em servidor RPW, assim como a execução das outras etapas do cálculo.

Para detalhamento do funcionamento da regra de negócio da confirmação, acesse Confirmação do Cenário - DB0202.

Principais Campos e Parâmetros:

Atualizar Ordens Existentes

Ordens de Produção:

Ação	Descrição
Criar Novas Ordens de Produção	Ao marcar, indica que as ordens de produção devem ter a programação confirmada. Equivalente ao parâmetro "Ordens de Produção" no DB0202.
Liberar Programação de Novas Ordens no SFC	Quando assinalado, as informações que são utilizadas pelo Chão de Fábrica para alocação de atividades, serão atualizadas. Este campo marcado equivale ao "Não liberar programação chão-de-fábrica" desmarcado no DB0202.

Indica se as ordens de produção serão atualizadas. Quando marcado, é equivalente ao parâmetro "Não enviar alteração de OP" desmarcado no DB0202.

Ação Páginas / /	Paine bes crication	
	No DB0202 esta opção está disponível apenas para integração com Logix e Protheus	
Atualizar Operações de Ordens Firmes	Quando marcado, indica que as operações pertencentes às ordens firmes serão atualizadas conforme o novo sequenciamento.	
	▲ Esta opção está disponível apenas para integração com Datasul e Protheus	
Eliminar Ordens Existentes	Quando selecionado, indica que as ordens podem ser eliminadas. Quando selecionado, é equivalente ao "Não enviar eliminação de OP" desmarcado no DB0202. Caso o usuário desmarque esta opção, serão listadas todas as ordens de produção que poderão ser eliminadas. Elas ficaram com tipo transação "OP à Eliminar" no Histórico Confirmação APS - DB0297.	
	№ No DB0202 esta opção está disponível apenas para integração com Logix e Protheus	
Criar Ordens de Produção	Selecionar o tipo de ordem de produção criada. Opções: Prevista, Firme.	
	▲ Esta opção está disponível apenas para integração com Protheus	
Data de Corte para Confirmação	Como default a data sugerida é a data de referência do cálculo somando o número de dias de horizonte de confirmação. Informações provenientes do cenário (Manutenção de Cenários - DB0101)	
Ordens de Compra:		
Ação	Descrição	
Gerar Novas Ordens de Compra	Ao marcar indica que as ordens de compra devem ter a programação confirmada. Equivalente ao parâmetro "Ordens de Compra" no DB0202.	
Divide Ordens por Fornecedor	Quando assinalado, indica que as ordens de compra geradas devem ser divididas entre os fornecedores.	
	▲ Esta opção está disponível apenas para integração com Datasul	
Reprogramação de Ordens	Podendo ser: Reprogramar, Não Reprogramar ou Reprogramar Não Confirmadas. As listagens de OC à Eliminar, OC à Reprogramar podem ser acessadas no programa Histórico Confirmação APS - DB0297.	
Criar Ordens de Compra	Selecionar o tipo de ordem de compra criada. Opções: Prevista, Firme.	
	▲ Esta opção está disponível apenas para integração com Protheus	
Data de Corte para Confirmação	Como default a data sugerida é a data de referência do cálculo somando o número de dias de horizonte de confirmação. Informações provenientes do cenário (Manutenção de Cenários - DB0101)	
Confirmar Programação de Recebimento	Quando assinalado, indica que deve ser feita a confirmação das programações de recebimento para os estabelecimentos solicitantes.	
Confirma Solicitação Produção entre Estabelecimentos	Quando assinalado, indica que deve ser feita as solicitações de produções para os estabelecimentos produtores.	
Parâmetros de Confirmação:		
Ação	Descrição	
Alterar Ordens Manualmente	Quando marcado, gera as ordens de produção e compra e exibe em tela os registros gerados para que o usuário possa visualizar antes de efetivar a confirmação.	
Utilizar dados atualizados anteriormente Quando este campo aparece para o usuário significa que já existe uma confirmação iniciada, ou seja, já foram geradas as ordens (conforme p prévia), mas ainda não foram confirmadas. Caso o usuário desmarque esta opção, as ordens serão regeradas considerando as novas parame selecionado, serão considerados parâmetros já selecionados previamente.		
Alterar Ordens Manualmente		
Principais Campos:		
Campo:	Descrição:	
Cenário	Código do cenário	

Simulação

Ordens Compra Selecionadas

Número da simulação.

Descrição do cenário

Descrição

Número do pedido RPW e situação do mesmo (em laranja). Ou usuário que gerou as ordens e data e hora da geração (em verde).

Status

Quantidade de ordens de compra marcadas e o total de ordens de compra.

Quantidade de ordens de produção marcadas e o total de ordens de produção. Por exemplo 4 (de 5), são 4 OPs que foram marcadas para confirmação e no total Ordens Produção

Selecionadas

lodos			
Inverter	Inverte todos os registros de ordem. Por exemplo, se a ordem estiver marcada, ela é desmarcada. É válido apenas para a listagem posicionada, ordem de produção ou ordem de compra.		
Ordenar por	Possibilita que o usuário ordene as ordens de produção e compra. As opções disponíveis são: Ordem, Item ou Data de Início. É possível também escolher se a ordenação ascendente ou descendente.		
Ordens de P	rodução		
da tela: s	Ao executar a confirmação sempre que selecionado o campo "Alterar Ordens Manualmente", localizado na função DB0202, é possível definir quais ordens de produção serão confirmadas, considerando as ordens planejadas geradas pelo planejamento. É possível ainda ao usuário alterar quantidades e datas de início e término de ordens que julgar necessário.		
Principais Campo	Principais Campos:		
Campo:	Descrição:		
Ordem	Exibe a numeração da ordem de produção planejada pelo TOTVS APS.		
Item	Exibe o item da ordem de produção planejada pelo TOTVS APS.		
Descrição	Exibe a descrição do item da ordem de produção planejada pelo TOTVS APS.		
Referência	Exibe a referência do item da ordem de produção planejada pelo TOTVS APS, quando o item possuir controle por Referência.		
Qtde Programada	Exibe a quantidade do item planejada na ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta quantidade basta clicar duas vezes sobre o campo e o mesmo será habilitado para edição. A ordem confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.		
Data Início	Exibe a data de início planejada para a ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta data basta clicar duas vezes sobre o campo e o mesmo será habilitado para edição. A data de início confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.		
Data Fim	Exibe a data de término planejada para a ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta data basta clicar duas vezes sobre o campo e o mesmo será habilitado para edição. A data de término confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.		
Estab Produtor	Exibe o estabelecimento que será gerado a ordem de produção		
1			

Quando o servidor RPW ainda não terminou a geração das ordens. Esta opção fica disponível para que o usuário possa verificar a situação do processo.

Executa a confirmação das ordens utilizando os dados salvos previamente. (Somente disponível depois que as ordens já tiverem sido geradas)

Marca todos os registros de ordem. É válido apenas para a listagem posicionada, ordem de produção ou ordem de compra.

Desmarca todos os registros de ordem. É válido apenas para a listagem posicionada, ordem de produção ou ordem de compra.

Sempre que o usuário marcar/desmarcar ordens, pode-se salvar a informação de quais ordens estão marcadas através desta opção. (Somente disponível depois que as ordens

Cliente relacionado à Ordem de Produção planejada. Nome Abreviado

No detalhe é possível ainda visualizar os seguintes campos:

Descrição:

Ações:	
Prioridade	Prioridade da Ordem de Produção planejada.
Número de Entrega	Número da Entrega do pedido relacionado à OP Planejada.
Sequência do Pedido	Sequencia do item no pedido relacionado à OP Planejada.
Pedido Cliente	Número do Pedido do Cliente relacionado à OP Planejada.

Permite alterar os campos de data início, data término e quantidade.

Item

Referência Data

Num Ordem

Planejador

Nome Abrev

Família

Ação Editar

Campo:

Ações

Ação Atualizar

Salvar

Confirmar

Desmarcar

Todos

Marcar Todos

Páginas / ... / Painel de Controle

já tiverem sido geradas)

Descrição:

Busca Avançada:		
Objetivo da	Quando o usuário está posicionado na listagem de ordem de produção, a busca avançada disponibiliza alguns campos para o usuário, conforme descrito abaixo.	

Descrição:

tolu.				
Principais Cam	pos da Busca Avançada:			

Principais Campos da	Principais Campos da Busca Avançada:		
Campo:	Descrição:		

Descrição:
Filtro inicial e final para o código do item da ordem de produção.

Filtro inicial e final para a referência do item da ordem de produção.

- Filtro inicial e final para a data de início da ordem de produção.
- - Filtro inicial e final para o número da ordem de produção.
 - Filtro inicial e final para o código da família do item.
 - Filtro inicial e final para o código do planejador da ordem de produção.
 - Filtro inicial e final para o nome abreviado do pedido da ordem de produção.
- Filtro inicial e final para o número do pedido da ordem de produção.
- Pedido Cliente
- Sequência Filtro inicial e final para a sequencia do item do pedido da ordem de produção.

Núm de Entrega Págii Filtro inicial Perimal de a controlhero da entrega do pedido da ordem de produção.

Estabelecimento Filtro inicial e final para o estabelecimento da ordem de produção.

Ordens de Compra

Objetivo da tela:

Ao acionar a função Manutenção Ordens Planejadas (DB0202A) - Pasta Compra, é possível definir quais ordens de compras serão confirmadas, considerando as ordens planejadas geradas pelo planejamento. É possível ainda ao usuário alterar quantidades e datas de início e término de ordens que julgar necessário.

Principais Campos:

Campo:	Descrição:
Ordem	Apresenta a numeração da ordem de compra planejada pelo TOTVS APS.
Item	Apresenta o item da ordem de compra planejada pelo TOTVS APS.
Descrição	Apresenta a descrição do item da ordem de compra planejada pelo TOTVS APS.
Qtde Programada	Apresenta a quantidade do item planejada na ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta quantida sobre o campo e o mesmo será habilitado para edição. A ordem confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.
Data Início	Apresenta a data de início planejada para a ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta data basta campo e o mesmo será habilitado para edição. A data de início confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.
Data Término	Apresenta a data de término planejada para a ordem pelo TOTVS APS para atender as demandas existentes (pedidos, previsões, estoque de segurança). Para alterar esta data bas o campo e o mesmo será habilitado para edição. A data de término confirmada no ERP será a apresentada e gravada neste campo.
Estab	Exibe o estabelecimento que será gerado a ordem de compra.

Ações:

Comprador

Ação	Descrição:
Editar	Permite alterar os campos de data início, data término e quantidade.

Busca Avançada:

Objetivo	d
tela:	

Quando o usuário está posicionado na listagem de ordem de compra, a busca avançada disponibiliza alguns campos para o usuário, conforme descrito abaixo.

Principais Campos da Busca Avançada:

Campo:	Descrição:
Item	Filtro inicial e final para o código do item da ordem de compra.
Referência	Filtro inicial e final para a referência do item da ordem de compra.
Data	Filtro inicial e final para a data de início da ordem de compra.
Num Ordem	Filtro inicial e final para o número da ordem de compra.
Família	Filtro inicial e final para o código da família do item.
Comprador	Filtro inicial e final para o código do comprador da ordem de compra.
Estabelecimento	Filtro inicial e final para o estabelecimento da ordem de compra.

documento_de_referencia html_db0201 manufatura datasul aps mdb



Política de privacidade Termos de uso