Manutenção Estabelecimento Manufatura - CP0102

Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Estabelecimento Manufatura - CP0102

Visão Geral do Programa

As contas *default* para a produção podem ser diferenciadas por estabelecimento. Desta maneira, ao gerar os estabelecimentos válidos para manufatura no programa CP0102, o usuário pode definir contas diferentes para transações diferentes em função do estabelecimento.

Objetivo da tela:

Campo:

Por meio desta tela é possível realizar a geração de Estabelecimentos da Produção e relacionar as Contábeis dos Parâmetros da Produção ao Estabelecimento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Geração	Permite ativar novos estabelecimentos para a manutenção.
	Veja mais informações na descrição da tela Geração Estabelecimento – CP0102A.
Contas Produção	Veja mais informações na descrição da tela Atualização Contas Parâmetros Produção – CP0102B.

Principais Campos e Parâmetros:

Descrição:

Campo.	Descrição.
Estabelecimento	Exibe o código e descrição do estabelecimento.
Conta Transferência	Permite informar conta utilizada para fazer transferências para o depósito de processo.
Conta Ordem	Informar o número da conta contábil. É a conta que será automaticamente lançada em todas as ordens de serviço/processo, podendo ser digitada outra, se necessário. Nas movimentações com ordens, esta é a conta utilizada. É a conta na qual será creditado o valor do produto acabado e debitado o valor dos materiais, GGF e mão-de-obra direta.
Conta Refugo	Identifica a conta utilizada no momento do reporte da produção para o registro de refugo. Esta conta será utilizada pelo sistema para gerar movimentos de refugo no momento do reporte. Caso o reporte possua refugo, será gerado um movimento de refugo (ref), para a conta definida como conta de refugo (no momento do reporte é possível alterar esta conta). Para contabilização, esta conta reunirá todas as despesas que foram originadas por refugo.
Conta Aplicação	Informar o número da conta aplicação. Esta conta pode ser utilizada como uma transitória de industrialização e é geralmente utilizada quando o item da ordem de produção é um item de débito direto, físico ou consignado.

Geração Estabelecimento – CP0102A

Objetivo da tela: Por meio desta tela é possível ativar novos estabelecimentos para a manutenção.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marca	Assinala no campo Sel um sinal que significa que as informações serão exportadas para o estabelecimento selecionado.
Inverte	Inverte a lista de selecionados para não assinalados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sel	Informa se está ou não selecionado.
Emp	Informa o código da empresa.
Est	Informa o estabelecimento
Nome	Informa o nome do estabelecimento.

Atualização Contas Parâmetros Produção – CP0102B

Objetivo da tela: Por meio desta tela é possível informar e identificar as Contas Contábeis dos Parâmetros da Produção ao Estabelecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Transitória Transferência	Permite informar a conta e o o centro de custo utilizada para fazer transferências para o depósito de processo.
Conta Ordem	Informar o número da conta contábil e o o centro de custo. É a conta que será automaticamente lançada em todas as ordens de serviço/processo, podendo ser digitada outra, se necessário. Nas movimentações com ordens, esta é a conta utilizada. É a conta na qual será creditado o valor do produto acabado e debitado o valor dos materiais, GGF e mão-de-obra direta.
Conta Refugo Padrão	Identifica a conta e o o centro de custo utilizada no momento do reporte da produção para o registro de refugo. Esta conta será utilizada pelo sistema para gerar movimentos de refugo no momento do reporte. Caso o reporte possua refugo, será gerado um movimento de refugo (ref), para a conta definida como conta de refugo (no momento do reporte é possível alterar esta conta). Para contabilização, esta conta reunirá todas as despesas que foram originadas por refugo.
Conta Aplicação	Informar o número da conta aplicação e o o centro de custo. Esta conta pode ser utilizada como uma transitória de industrialização e é geralmente utilizada quando o item da ordem de produção é um item de débito direto, físico ou consignado.



▲ Nota:

Quando o usuário não informa uma conta válida para o estabelecimento ou o estabelecimento da manufatura não existe, ou a conta não é informada, então é assumida a conta definida no parâmetro da produção.

Esta tela altera os parâmetros da produção. Parâmetros do Controle da Produção - CP0106.

Conteúdos Relacionados:

Parâmetros do Controle da Produção - CP0106

Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura versao_12 manutencao_estabelecimento_manufatura cp0102 mcp producao

