

DT - Impostos do item do Monitor NF-e



 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE)
Função:	html.mre.documentoxmlnfe - Monitor NF-e
País:	Brasil

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na release 12.1.2307, foi disponibilizada a possibilidade de visualização dos valores de impostos que contavam no XML da NF-e, na tela de edição/consulta do item do Monitor da NF-e, através da disponibilização da pasta Impostos, coluna **Dado Original (XML)**. Para mais detalhes consultar a documentação: [DT - Monitor XML NF-e - Impostos - Dados XML](#).

A partir da release 12.1.2507, a tela de edição/consulta do item do Monitor da NF-e, também terá a opção de visualizar os impostos calculados pelo sistema, bem como, definir se o valor que será levado para o recebimento fiscal será o valor original do XML ou o valor calculado pelo sistema.



Importante:
Essa funcionalidade estará disponível quando, o parâmetro **Calcular impostos** no programa **Parâmetros Conversor NF-e/CT-e/NFS-e** estiver ativo e para as operações do tipo **compra, material agregado, remessa beneficiamento, remessa consignação, remessa depósito fechado e remessa armazém geral**.

03. SOLUÇÃO

Durante a importação do XML da NF-e, o sistema, quando configurado, irá realizar a tradução do estabelecimento, emitente/fornecedor, item e da natureza de operação. Com base nessas informações, o sistema passará a apresentar 2 novas colunas: Cálculo sistema e Dado considerado.

Coluna Cálculo sistema	Coluna Dado considerado
------------------------	-------------------------

A coluna **Cálculo sistema** irá apresentar os valores de impostos que seriam calculados pelo sistema, caso a nota fosse incluída diretamente no recebimento fiscal. Ou seja, vai levar em consideração as configurações de estabelecimento, emitente, item, natureza de operação, etc.

Monitor NF-e

TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Linha Datasul) 06.9.5...MSSQLAtalho local: dlc12r32Sair

Visão geral

XML

Comparativo

NF-e

CT-e

NFS-e

Cancelados

RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Voltar para os detalhes do documento

Editar item documento XML NF-e

Próximo

Salvar

Chave acesso
42221253113791001790550050000769181871888260

Sequência
1

Item
.compras

Tipo operação
Compra

Qtd interna
10

Qtd emit
10

Detalhes

Compras

Impostos

Estoque

Narrativa

Recalculo sistema

Atualizar Dados considerados

Histórico config trib


ICMS

Atributo	Descritivo	Dado original (XML)	Cálculo sistema	Dado considerado	Ações
ALIQUOTA	Alíquota	25%	17%	17%	
BASE TRIB	Base cálculo tributada	R\$ 525,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
CST	Código situação tributária	00	00	00	
MODALIDADE BC	Modalidade base cálculo	Valor da operação			
ORIGEM	Origem mercadoria	Estrang Importação	Nacional Mercad Sup 40% Inf 70%	Nacional Mercad Sup 40% Inf 70%	
VALOR	Valor imposto	R\$ 131,25	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
COD TRIB	Código tributação sistema		Tributado	Tributado	

FCP

Caso não tenha ocorrida a correta tradução de alguma entidade que influencia no cálculo de impostos, tal como, a natureza de operação ou o item, o usuário poderá utilizar o botão **Recalculo sistema**.

Nessa mesma tela, será apresentado o botão **Histórico config trib**, que permitirá consultar se foi utilizado algum cenário fiscal do configurador de tributos, para o calculo dos impostos. No pop-up aberto, será possível consultar o cenário fiscal utilizado, as fórmulas, as memórias de cálculo e os valores.



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Agora que você já conhece um pouco mais sobre essa implementação, segue abaixo, algumas considerações:

Ao utilizar a funcionalidade **Atribuir naturezas**, da tela de detalhes do Monitor da NF-e, o sistema irá efetuar o recálculo dos valores da coluna **Cálculo sistema**. E a coluna **Dado considerado**, poderá não ser ou ser, recalculada conforme for definido pelo usuário no campo **Atualizar dados considerados de impostos**. Ou seja, caso esse campo esteja como **Não**, os valores da coluna Dado considerado não serão recalculados; caso esse campo esteja como **Sim**, os valores da coluna Dado considerado serão recalculados.

Ao efetuar a troca da natureza de operação, diretamente na tela de edição do item do Monitor da NF-e, os valores da coluna **Cálculo sistema** serão recalculados. Já os valores da coluna **Dado considerado**, serão mantidos caso tenham sido preenchidos previamente. Caso o usuário deseje que os valores da coluna Dado considerado, sejam recalculado, será necessário utilizar o botão **Atualizar Dados considerados**.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

- DT - Monitor XML NF-e - Impostos - Dados XML
- DT - Configurador de regras novos tipos de operações
- Configurador de Regras para copiar impostos do XML de NF-e
- Central Parâmetros Recebimento
- Central de recepção de documentos XML

[documento_tecnico](#) [manufatura](#) [mre](#) [recebimento](#)
[versao_12_1_2411](#) [html_mre_documentoxmlnfe](#)
[monitor_nfe](#) [bra](#) [datasul](#) [impostos](#) [dado_considerado](#)
[calculo_sistema](#) [xml_nfe](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)