

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Controle do Número do Bem pelo módulo Ativo Fixo

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:10 min**

Dúvida


Como o **Ativo Fixo** faz para controlar o **número do Bem patrimonial**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

A implementação do **número do Bem patrimonial** respeita os parâmetros informados no cadastro do programa **FAS062 - Parâmetros Gerais Administrativo Patrimonial (prgfin/fas/fas062ta.r)**, através do campo **Nível Numeração** e **Numeração Bens**.



A combinação das parametrizações disponíveis geram diferenças no controle da chave que identifica o bem no Sistema.

No campo **Nível Numeração**, temos as seguintes opções de **níveis**:

Global: o número do **Bem/sequência** será único para toda a base;

Por Empresa: o número do **Bem/sequência** será único por empresa;

Por Estabelecimento: o número do **Bem/sequência** será único por estabelecimento;

Por Conta: o número do **Bem/sequência** será único por conta patrimonial.

Para validar o **número do Bem/sequência**, o Sistema verifica o último número utilizado para a parametrização definida no programa **FAS062** e sugere o próximo número.

Parâmetro **Numeração Bens**, quando **Automática** o novo número do bem é sugerido pelo Sistema permitindo alteração. Opção **Obrigatória** assinalado, define que a numeração do bem além de automática, não pode ser modificada. A opção só é habilitado quando selecionada a opção **Automática**.

Parâmetro **Sequência Vinculada**, quando assinalado, determina que no momento da implantação de um bem, ao ser informado o número é pesquisado se existe um outro bem com o mesmo número informado para a mesma **Conta Patrimonial**. Se existir, é incrementada a sequência.

Quando dois ou mais usuários estiverem efetuando a implantação de **Bens** ao mesmo tempo, o Sistema pode sugerir o próximo número igual aos usuários. Somente é efetivada a implantação para o primeiro usuário que confirmar a implantação. Para os demais usuários o Sistema apresentará a mensagem de que já existe **Bem** com o número informado com opção de utilizar a próxima sequência.

O Sistema não permite a inclusão de bens com a mesma codificação de **Conta Patrimonial**, **Número e Sequencia do bem**.

Se verificado que a parametrização do controle do número do **Bem** está incorreta, pode ser alterada a parametrização no programa **FAS062** e avaliar necessidade de eliminar os **Bens** que foram implantados indevidamente. Ou alterar o número do **Bem** através do programa **FAS701 - Manutenção Bens (prgfin/fas/fas701aa.r)**.

Saiba mais

No artigo [Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Alterar número do Bem Patrimonial](#) é informado como alterar o número do **Bem** patrimonial.