

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Exclusão de cálculo do bem

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Falha na exclusão de cálculos do bem, como avaliar?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

O programa que permite excluir registros de cálculo é o **FAS708 - Exclusão de Cálculo** (**prgfin/fas/fas708aa.r**).

Os registros serão eliminados e por esse motivo não podem estar contabilizados.

Para avaliar se o registro está contabilizado, acessar o programa **FAS211 - Consulta Bem** (**prgfin/fas/fas211aa.r**) e pressionar a opção **Cálculo**.

Os registros são controlados por **Cenário**, **Finalidade** e **Data**. Selecionar o registro que será excluído e pressionar duplo clique. Na tela **Detalhe Registro Cálculo Bem**, ao lado do campo **Correção Monetária** no canto inferior direito, é possível visualizar as opções:

- Apropriado
- Contabilizado

Importante

Quando o relatório de log do programa é apresentado em branco é porque não encontrou registros para eliminação.

Consultar o bem no programa **FAS211** e avaliar se os registros de cálculo não excluídos foram gerados no momento da implantação do bem. Estes registros não podem ser alterados e o programa **FAS708** não realiza exclusão dos registros criados no momento da implantação do bem.

Se o bem apresenta **Implantação** de forma **Imobilizado**, na inclusão do bem podem ser incluídos, além dos valores do bem, o valor de depreciação acumulada.

Portanto se deseja definir outros cálculos da depreciação acumulada, o bem pode ser cancelado, baixado ou excluído e implantado novamente, novamente como bem já imobilizado. Os procedimentos estão detalhados nos artigos relacionados a cada opção de ajuste.

Saiba mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cancelar a contabilização do Ativo Fixo](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Regras e exceções no Ativo Fixo](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Implantação de bens já imobilizados com valor acumulado de depreciação](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Cancelar implantação dos bens](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Baixa do Bem Patrimonial](#)