

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Incorporação opção Parâmetros

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida


Como parametrizar o valor residual e a taxa diferenciada para a **incorporação** sem impactar nos cálculos do bem principal?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ativo Fixo (FAS) - Versão 12

Solução

O percentual de depreciação, amortização ou valor residual poderá ser informado por incorporação, no programa **FAS715 - Manutenção Incorporações Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas715aa.r)**. Na tela de inclusão ou alteração, selecionar a opção **Parâmetros**:



06.9.5527 - Inclui Incorporação Bem - 1.00.02.080

Sequência Incorp: 1

Cenário Contábil:

Data Incorporação: 10/08/2021

Tipo Incorp: Adição

Documentos

Descrição:

Incentivo Fiscal:

Moeda:

Valor Incorporação: 0,00

Tipo Cálculo Reaval:

Conta Patrimonial:

Fornecedor:

País:

Nome:

Outras Moedas

Crédito Impostos

Parâmetros

OK Salva Cancela Ajuda

Na inclusão da incorporação quando os parâmetros não forem informados, o Sistema utiliza a parametrização do bem principal.

Quando a opção **Parâmetros** não for visualizada, pressionar a combinação de teclas **ctrl+alt+x**. Na tela **Executar Programa** digitar **prgint/ufn/ufn906za.r** para ativar a função **param_calc_incorp**:

Executar Programa - MEN702DC - 2.00.00.016

Programa: prgint\ufn\ufn906za.r

OK Cancela Ajuda

06.9.5545 - Função Liberação Especial - 5.01.00.030

Objetivo

O programa tem o objetivo de liberar novas funções que fazem parte de uma release futura implementada no produto. Atenção: A CHAVE deve ser informada exatamente como foi descrita no e-mail enviado pela DATASUL. No caso de dúvida, favor entrar em contato com nosso suporte.

Chave: param_calc_incorp

☒ Ativa ☐ Desativa

OK Salva Cancela Ajuda