

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Incremento na sequência do bem na Reclassificação

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:25 min**

Dúvida


O Sistema possibilita incrementar a **sequência** do bem na **Reclassificação**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Ativo Fixo (FAS) - Versão 12

Solução

Para que a **Reclassificação** faça o incremento na **sequência** do bem, é necessário que no **FAS062 - Atualiza Parâmetros Gerais (prgfin/fas/fas062ta.r)** esteja parametrizada a **Numeração de Bens** de forma **Automática** e o **Incremento de Cópia** por **Sequência**.



06.9.5527 - Atualiza Parâmetros Gerais - 1.00.00.002

Última Atualização: 07/12/2021 15:19:02

Cálculo

☐ Grupo Calc Obrig

Movimentação

☐ Sequência Vinculada

Numeração Bens

☒ Automática

☐ Obrigatória

Duplicação Código

☒ Solicita Novo Código

☐ Renumerar Automático

☐ Bloqueia Transação

Nível Numeração

Global

Incremento Cópia

☐ Bem

☒ Sequência

Histórico

OK Salva Cancela Ajuda

Indicador Nível Numeração Bem

Além da parametrização no programa **FAS062**, ao definir a regra para realizar o movimento, marcar a opção **Incrementa Sequência do Bem**, programa **FAS730 - Reclassificação Contas Patrimoniais x Bens (prgfin/fas/fas730aa.r)**.

06.9.5527 - Insere Linha Bem Reclassificação - 1.00.02.034

☒ Regra ☐ Exceção

Conjunto

Individual

Individual

Conta Patrimonial: 

Bem Patrimonial: 

Parâmetros

Reclassificação: 23/08/2019 ☐ Incrementa Sequência do Bem

Conta Patrimonial: 

Grupo Cálculo: 

Plano CCusto: GERAL001  CCusto Responsab: 000000 

Estabelecimento:  Unid Negócio: 

Localização: 

Conta Pat Difer Camb:  Conta Pat Reaval: 