

Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Seguro - Tipos de Apólices

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Quais os **Tipos de Apólices** de seguro e como efetuar a parametrização?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Ativo Fixo (FAS) – Versão 12

Solução

O cadastro ocorre no programa **FAS001 - Manutenção Apólices de Seguro** (**prgfin/fas/fas001aa.r**) e os tipos disponíveis são:

1. **Por Bem:** A apólice tem cobertura para os determinados bens nela mencionados. Nessa opção será necessário vincular todos os bens que farão parte da apólice. Esses bens são vinculados manualmente na opção **Bens**. A opção ficará desabilitada para apólices definidas **Por Área de Risco**.
2. **Por Área de Risco:** A apólice abrange uma área física. A cobertura é pela área onde os bens estão alocados. No programa **FAS005 - Área de Risco** (**prgfin/fas/fas005aa.r**) ocorre o vínculo da **Apólice Seguro** com a **Localização** e determina que todos os bens cadastrados com a localização fazem parte do seguro:



O vínculo da **Localização** com o bem patrimonial ocorre no programa **FAS701-Aquisição de Bens** (**prgfin/fas/fas701aa.r**), programa **Modifica**, tela disponibilizada pela opção **Inventário**:

06.9.5527 - Modifica Dados Inventário Bem - 1.00.00.018

Conta Patrimonial:	12301107-9	VACA	
Bem Patrimonial:	665	0	VACAS MATRIZES

Último Inventário: 31/12/9999

Número Plaqueta:

Estado Físico:

Localização: Galpão 1 Galpão 1 - Ala Norte

Usuário:

Periodicidade: Anual

Intervalos de: 012 ☐ Dia(s) ☒ Mes(es)

Básico Inventário Físicos Valores Garantia

OK Salva Cancela Ajuda

O cadastro prévio da **Localização** ocorre no programa **FAS025 - Manutenção Localizações** (prgfin/fas/fas025aa.r):

06.9.5527 - Manutenção Localizações - 1.00.00.001

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 311 FAZENDA OTILIA LTDA

Localização: Galpão 1

Nome Loc: Galpão 1 - Ala Norte

Loc Superior:

Imagem:

OK