

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Atualização saldos consolidados

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida

Após parametrização como atualizar os saldos consolidados?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Os programas de atualização dos saldos são:

MGL703ZA - Atualização de Saldos Batch (prgfin/mgl/mgl703za.r) - Como realiza a consolidação à partir da leitura dos lançamentos, sua execução é mais demorada. Existe um controle interno para indicar quais os lançamentos contábeis que estão pendentes para atualização, desta forma, ao executar o programa todos os lançamentos serão avaliados até a data parametrizada em tela:



FGL723 - Atualização de Saldos Consolidados (prgfin\fgl\fgl723aa.r) - A unidade organizacional deverá ser de **Nível menor que 998**, indicando a Empresa Consolidada. O nível da unidade organizacional é definido de acordo com o campo **Tipo Unidade Organiz** do programa **UTB010 - Manutenção Tipo Unidade Organizacional (prgint/utb/utb008aa.r)**. Essa informação é previamente cadastrada no programa **UTB008 - Manutenção Tipo Unidade Organizacional (prgint/utb/utb008aa.r)**.

O programa compõe os saldos consolidados à partir dos saldos do plano do nível anterior, e faz a atualização à partir da data informada na tela de parâmetros.

Sua execução é mais rápida que o **MGL703ZA**. Havendo vários níveis de consolidação, é possível determinar a execução da atualização dos níveis superiores e também inferiores.

Atualização de Saldos Consolidados (1.00.00.005)

Arquivo Ajuda

Parâmetros

Unid Organizacional: 

Data Inicial:

Descer Níveis:

☒ Atualiza Níveis Superiores

Seleção

☒ Todas as Finalidades Finalidade: 

☒ Todos os Cenários Cenário: 

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Saiba mais

Como efetuar a parametrização: [Cross Segmentos - Linha Datasul - MGL - Consolidação](#)