

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Erro 1494: Expirou validade do cenário para a empresa

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:49 min**

Ocorrência

Ao modificar determinado parâmetro de contabilização no programa **FAS712 - Manutenção Parâmetro Contabilização (prgfin/fas/fas712aa.r)** é apresentada a mensagem de erro **1494 - Expirou validade do cenário para a empresa**.

Causa

A data de validade informada deve estar dentro do período de validade do vínculo de utilização do cenário contábil pela empresa.

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

Avaliar se o parâmetro de contabilização que deseja ajustar não está relacionado a **Cenário Inativo**, a definição ocorre no programa **UTB076 - Manutenção Cenários Contábeis (prgint/utb/utb076aa.r)**.

Se o **Cenário Contábil** não é inativo, reavaliar a data informada no parâmetro de contabilização ou ajustar a data de validade do vínculo da **Empresa** ao **Cenário Contábil**.

Para redefinir a validade do vínculo da **Empresa** ao **Cenário Contábil**, acessar o programa **UTB076**, posicionar no **Cenário Contábil**, pressionar o botão **Movimentos**, selecionar a **Empresa** e opção **Modifica**:

06.9.5545 - Manutenção Cenários Contábeis - 1.00.00.004

Arquivo Ajuda

Cenário Contábil: FISCAL

Descrição: FISCAL

Qtde Períodos: 12 Cenário Inativo: Não Data IFRS:

Emp	Descrição	Inic Validade	Fim Validade	Ce
1	BOS E CONEXOES LTDA	01/01/0001	31/12/9999	

Utilização do Cenário Contábil

Efetuar a alteração da validade na tela apresentada:

06.9.5545 - Modifica Utilização Cenário Contábil - 1.00.00.012

Emp: 1 Descrição: BOS E CONEXOES LTDA

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

☐ Cenário Fiscal

OK Salva Cancela Ajuda

Saiba mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Desativar um cenário contábil](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FAS - Não gerar depreciação, amortização e correção monetária por um período](#)