

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Erro 98 na contabilização: Unable to open file: Errno=2

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:05 min**

Ocorrência

Na contabilização do módulo ocorre o erro **Progress 98:**

**** Unable to open file: <file-name>. Errno=<number>. (98).**

**** Nao foi possivel abrir: Erro=2. (98)**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Causa


Os motivos que impedem a integração contábil são listados em arquivo, e no processo de criação do arquivo *log*, quando há problema de permissão de acesso ou informação de diretório inválido, ocorre a mensagem.

O diretório utilizado pela rotina é controlado por usuário. Deve avaliar o cadastro do código do usuário que realiza a contabilização. Para a verificação, acessar o programa **SEC000aa.r - Usuários Produto**.

Para acessar o programa:

Nome Verbalizado	Programa	Externo
Usuários Produto	bas_usuar_mestre	sec/sec000aa.w

Através opção "Executar Programa" (CTRL+ALT+X):



Acessar opção **Modifica**:

06.9.5551 - SEC000AA - 2.00.00.020 - SEC000AA

Arquivo Ajuda

06.9.5551 - SEC000AB - 3.00.00.001 - SEC000AB - V03FN017A - 1.00.00.002

Login Geral

Dialetos: []

E-Mail Local: xyz@empresa.com

E Mail Celular: []

Diretório Spool: c:/temp

Subdiretório Spool: datasul

Servidor Execução: [] ☐ Obrigatório

Subdiretório: []

☒ Full Determinado ☐ Solicitante Impressao ☐ Rede Limitada

Login Informações: 13/01/17 - 14:52:44 - 0.0.0.0 - 31/12/9999

OK Salvar Cancelar Ajuda

Saiba mais

Para avaliar a permissão de acesso, avaliar orientações do artigo: [Framework - Linha Datasul - FRW - Erro 98 Unable to open file: Erro=2](#).