

Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Relatórios que listam em moedas estrangeiras

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Existem relatórios que mostrem os lançamentos da conta contábil em todas as moedas?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução

O relatório de lote contábil **FGL308 - Relatório Lotes contábeis (prgfin/fgl/fgl308aa.r)**, ao selecionar o **Nível Impressão** igual a **Apropriação**, os lançamentos são visualizados com todas as apropriações controladas no Sistema.

Os relatórios do módulo **FGL - Contabilidade Fiscal** permitem a visualização da movimentação em outras moedas.

Nas telas de emissão dos relatórios, parametrizar a informação **Finalidade Base** e **Finalid Converte**. Quando não visualizar na tela principal a opção de parametrização, avaliar opções de parametrização complementar, por exemplo, opção **Mais**, disponível nas telas dos programas:

- **FGL304AD - Razão (prgfin/fgl/fgl304ad.r)**
- **FGL307AB - Balancete (prgfin/fgl/fgl307ab.r)**
- **FGL305AB - Diário Contábil (prgfin/fgl/fgl305ab.r)**

Programas de consulta também apresentam a opção de parametrização, por exemplo o **FGL208 - Consulta Razão Conta Contábil (prgfin/fgl/fgl208aa.r)**, opção **Filtro**:





Imagem da opção de parametrização do programa **FGL305AB** para emissão em outra moeda:



Finalidade Base: Inserir o código da finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na qual o relatório extrairá as informações de movimentação. Esta **Finalidade Econômica** deve obrigatoriamente possuir o atributo **Armazena** diferente de **Não** no programa

UTB077 - Finalidade Econômica (prgint/utb/utb077aa.r).

Finalid Converte: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores. Quando a empresa controla as apropriações contábeis em outras moedas, é utilizada a mesma finalidade inserida no campo **Finalidade Base**. A finalidade informada deve estar vinculada ao **Cenário** informado para emissão do relatório. Exemplificado na imagem, para emissão do relatório a finalidade em outra moeda, foi informada como base e converte. O Sistema para apresentar os valores não efetua conversões.

Na informação **Data Cotação**, quando habilitada, é inserida a data para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade **Apresentação**, normalmente parametrizadas para finalidades criadas como **Armazena** igual a **Não**. Esse campo somente é habilitado quando inseridas finalidades diferentes nos campos **Finalidade Base** e **Finalidade Converte**. Nesta forma de parametrização os valores serão convertidos a partir da data e cotação informadas no momento de geração do relatório ou consulta.

Saiba mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Finalidade Econômica: Forma de armazenamento](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Vincular a Finalidade Econômica ao Cenário Contábil](#)

[Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - UTB061 - Como informar o valor da Cotação](#)