

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0200 - Layout Geração dos Arquivos

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Qual é o programa para gerar os arquivos **ECD - Escrituração Contábil Digital**?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução

Acessar o programa **LF0200 - Interpretador de Layout** e selecionar a versão do *layout* de acordo com o período de geração. A opção **ECD - SPED Contábil à partir de 2019** será a padrão do Sistema para gerar os arquivos à partir da versão V8 da Receita Federal.

Para melhor entendimento acessar o artigo do tópico **Saiba Mais**.



A **Receita Federal** determina o controle de *layout* anual e para visualização das versões, observar as orientações de atualização do produto.

Antes da geração dos arquivos observar a orientação dos cadastros obrigatórios das tabelas do módulo **MLF - Módulo Layout Fiscal**. O acesso é efetuado pelo programa **LF0203 - Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas**.

Para geração dos arquivos são cadastrados previamente os **livros auxiliares** dos módulos e informações do **livro diário geral da contabilidade**. As datas informadas na geração devem corresponder a validade definida para cada livro cadastrado, programa **LF0203**.

Quando a situação do arquivo a ser gerado é normal, nas gerações mensais deve compreender o período completo do mês. Situação de **cisão**, **fusão**, **incorporação** ou **encerramento** da empresa não segue esta regra. O tamanho do arquivo, máximo 5 GB conforme consta no **Manual de Orientação do Leiaute 8 e 9**, também é condição para geração dos arquivos por período. O **Manual de Orientação do Leiaute 7** e anteriores determina como tamanho máximo 1 GB.

Se precisar de orientações sobre procedimentos para atender necessidades de cisão, fusão e incorporação, temos a disposição a equipe de consultoria telefônica paga.

Saiba mais

Somente para ano base anterior a 2019 deverá ser realizado o processo de importação se não visualizar as opções de geração do ano base desejado: [Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Versão Layout](#)

Acesse também [Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Etapas para geração dos arquivos da ECD](#)