

Cross Segmentos - Linha Datasul - APL - Exportação de Dados

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:05 min**

Dúvida


Como exportar os dados do módulo **Aplicações e Empréstimos** para enviar para análise do suporte?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aplicações e Empréstimos (APL) – Versão 12

Solução

Para exportar uma ou mais operações do **APL** para análise do suporte deve-se pressionar **Ctrl + Alt + X** no menu do produto ou ir em **Opções - Executar Programa** e executar o seguinte programa: **prgint\ufn\ufn717aa.r**.



1. Ao executar o programa será apresentada a tela abaixo, onde deverá ser selecionado o módulo **Aplicações e Empréstimos**:

Matriz (5.01.00.033)

Arquivo Ajuda

Aplicações e Empréstimos

Banco: Produto: Operação:

Banco	Produto	Operação

Dir Exportação: c:\tmp\

2. Após selecionar o módulo **Aplicações e Empréstimos**, informar os dados da operação nos campos **Banco**, **Produto**, **Operação** e clicar no botão **Entra** para que a operação seja selecionada para a exportação:

Matriz (5.01.00.033)

Arquivo Ajuda

Aplicações e Empréstimos

Banco: 001 Produto: aplic Operação: ap010205

Banco	Produto	Operação
001	aplic	ap010205

Dir Exportação: c:\tmp\

Entra

3. Após informar os dados da operação, **informar o diretório** para onde serão gerados os arquivos, o usuário deve possuir permissão de gravação neste diretório:

Matriz (5.01.00.033)

Arquivo Ajuda

Aplicações e Empréstimos

Banco: 001 Produto: aplic Operação: ap010205

Banco	Produto	Operação
001	aplic	ap010205

Dir Exportação: c:\tmp\operacao

Diretório onde serão exportados os dados

4. Após informar o diretório, **clique no botão Executar Lista**  para efetuar a exportação.
5. Ao clicar em **executar**, a operação começará a ser exportada, esta exportação poderá demorar um pouco devido a quantidade de movimentos da operação. No fim da exportação será apresentada a mensagem abaixo:

Informação - (12807)

Processo exportação concluído.


Ajuda

O Processo de exportação foi concluído. Arquivos gerados no diretório c:\tmp\operacao\ems5_dump\.



OK

6. Após o término da exportação serão gerados cerca de 100 arquivos mais a planilha da operação.

Algumas vezes a planilha não é exportada, neste caso será necessário copiar o arquivo da planilha para este diretório manualmente.



7. Depois disto, **compactar o diretório ems5_dump** que foi gerado:



8. Depois de compactado **enviar o arquivo ems5_dump.zip** anexo ao chamado para análise.