

Cross Segmentos - Linha Datasul - CMG - Exportação Dados Caixa e Bancos

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:00 min**

Dúvida


Como exportar os dados do **módulo Caixa e Bancos** para enviar para análise do suporte?

Ambiente

Cross Segmentos - Linha Datasul - Caixa e Bancos (CMG) – versão 12

Solução

Para exportar uma ou movimentos do **CMG** para análise do suporte deve-se pressionar **Ctrl + Alt + X** no menu do produto ou ir em **Opções - Executar Programa** e executar o seguinte programa: **prgint\ufn\ufn717at.r**:



1. Selecionar o módulo **Caixa e Bancos** e a origem **Movimentos** ou **Layout**:

[illegible]

2. Informar se a seleção é **Individual** ou em **Conjunto**:

[illegible]

3. Se for individual informar os campos da informação que será exportada:

[illegible]

4. Após informar os dados clicar em **Entra** para que a informação seja efetivamente selecionada para a exportação.

Após clicar em entra os campos podem ser preenchidos com outro registro e ao clicar em entra novamente, este novo registro também será selecionado. Assim, mesmo na opção **individual** é possível selecionar vários registros.

[illegible]


5. Se a seleção for em conjunto, clicar em **Faixa de Seleção** e informar a faixa de seleção. Alguns exemplos de exportação:

Exportar todos os movimentos de uma determinada conta corrente:

Conta Corrente: **0123** até: **0123**
Data Movimento: **01/01/0001** até: **31/12/9999**
Sequência: **0** até: **99999**

Exportar todos os movimentos de uma determinada faixa de datas:

Conta Corrente: até: **ZZZZZZZZZZ**
Data Movimento: **01/01/2014** até: **31/01/2014**
Sequência: **0** até: **99999**



6.

6. Após efetuar a seleção, os movimentos devem constar no *grid* conforme abaixo. Os movimentos que estão no *grid* serão exportados:

Matriz (5.01.00.000)

Arquivo Ajuda

Módulo: Caixa e Bancos Origem: Movimentos

Seleção: ☐ Individual ☒ Conjunto

Faixa de Seleção

☒ Movimentos Cta Corren (Empresa) ☐ Movimentos Bancários (Banco)

Movimentos Conta Corrente					
Cta Corrente	Data Movimento	Sequência	Fluxo Movto	Valor Movimento	Módulo
001122	01/01/2014	1	ENT	10.000.000,00	APL
00223	01/01/2014	1	SAI	3.099,33	APL
00223	07/01/2014	10	ENT	3.086,13	CMG
00820218	08/01/2014	10	ENT	100,00	CMG
00820218	08/01/2014	20	ENT	1.500,00	CMG
0100013315	09/01/2014	10	ENT	1.500,00	CMG
0100013315	09/01/2014	20	ENT	1.500,00	CMG
0123	01/01/2014	1	ENT	1.000.000,00	APL
0123	01/01/2014	2	SAI	1.000.000,00	APL
0123	01/01/2014	3	SAI	1.000,00	APL

Dir Exportação: c:\tmp\

Faixa de Seleção dos Dados

7. Depois disto, informar o diretório onde serão geradas as informações:

Matriz (5.01.00.000)

Arquivo Ajuda

Módulo: Caixa e Bancos Origem: Movimentos

Seleção: ☐ Individual ☒ Conjunto

Faixa de Seleção

☒ Movimentos Cta Corren (Empresa) ☐ Movimentos Bancários (Banco)


Cta Corrente	Data Movimento	Sequência	Fluxo Movto	Valor Movimento	Módulo
001122	01/01/2014	1	ENT	10.000.000,00	APL
00223	01/01/2014	1	SAI	3.099,33	APL
00223	07/01/2014	10	ENT	3.086,13	CMG
00820218	08/01/2014	10	ENT	100,00	CMG
00820218	08/01/2014	20	ENT	1.500,00	CMG
0100013315	09/01/2014	10	ENT	1.500,00	CMG
0100013315	09/01/2014	20	ENT	1.500,00	CMG
0123	01/01/2014	1	ENT	1.000.000,00	APL
0123	01/01/2014	2	SAI	1.000.000,00	APL
0123	01/01/2014	3	SAI	1.000,00	APL

Dir Exportação: c:\tmp\


Diretório onde serão exportados os dados

8. Para iniciar a exportação clicar no **botão Executar Lista** :


9. Ao final da exportação será apresentada uma mensagem com o diretório onde foram gerados os arquivos:



9. Serão gerados cerca de 100 arquivos:



10. Compactar este diretório:



11. Enviar o arquivo compactado anexo ao chamado para análise:

