

Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Atribuição do tipo de fluxo financeiro com título

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:45min**

Dúvida

Onde é feita a vinculação do tipo de fluxo financeiro que é enviado para o título?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Solução

O tipo de **fluxo financeiro** é informado no cadastro do **Fornecedor Financeiro - prgint/ufn/ufn003aa.r**.

Na tela de **Modifica** do fornecedor financeiro existe o botão **Integração** que ao ser acionado apresenta a tela onde pode ser informado o tipo de fluxo financeiro.

06.9.5545 - Manutenção Fornecedores Financeiro - 1.00.00.034

Arquivo Ajuda

06.9.5545 - Modifica Fornecedor Financeiro - 1.00.01.091

Empresa: 30 IND E COM LTDA.

Fornecedor: 2.003 COMERCIO EXTERIOR LTDA.

Fornecedor

Tipo Pessoa: ☒ Jurídica ☐ Física

Pessoa: 1.244

Nome Abrev: PIRAMIDE

Grp Forne: 30 SERVICOS

Impostos

Informações Bancárias

Banco:

Agência:

Conta Banco:

Díg Cta: Contas Correntes

Fornecedor Financeiro

Portador: 3930 HSBC

Forma Pagto: 003 CREDITO CONTA CORRE

Forneto: Produtos

☒ Retém Imposto

Juros: Paga

☐ Cooperativa ☐ Assoc. Desportiva

Vencimentos

Sábado: Prorroga

Domingo: Prorroga

Feriado: Prorroga

Outros

☐ Exportação

☐ Bloqueia Pagamento

OK Salva Cancela Integração Ajuda

06.9.5537 - Integração Fornecedor EMS 2.0 - 5.01.00.009

Empresa: 30 IND E COM LTDA.

Fornecedor: 2.003 COMERCIO EXTERIOR LTDA.

Financeiro

Tipo Fluxo Financ: 123.930

Bonificação: 0,00

Dias Compensação: 0

☐ Rendimento

☐ Vencimento igual data fluxo

OK Cancela Ajuda

Na implantação de um título diretamente no **módulo APB**, o vínculo do tipo de fluxo financeiro com o título ocorre na tela de **rateio de valor do título**.

Ao fazer o rateio de valor o sistema sugere o tipo de fluxo financeiro informado no cadastro do fornecedor financeiro e o usuário **poderá alterar o tipo de fluxo financeiro de acordo com a necessidade** em cada rateio de título.

Quando o título é gerado através de integração de outro módulo, o tipo de fluxo financeiro depende do módulo que está integrando.

Se o módulo de origem do título enviar um **tipo de fluxo externo**, então o **APB faz a tradução** de acordo com a **Matriz de Fluxo - prgint/dcu/dcu003aa.r**.

Se o módulo de origem enviar **diretamente o tipo de fluxo financeiro**, então o **APB assume o tipo de fluxo** que está sendo enviado.

Se o módulo de origem **não enviar o tipo de fluxo**, então o **APB assume o tipo de fluxo** que estiver informado para o fornecedor financeiro.

Como exemplo podemos citar as seguintes integrações:

- O módulo de **Recebimento** envia o **tipo de fluxo externo** de despesa e o **APB traduz pela matriz de tradução fluxo**;
- O módulo de **Folha de Pagamento** envia o **tipo de fluxo do rateio** e o **APB assume o tipo de fluxo enviado**, sem passar pela matriz de tradução de fluxo;
- O módulo de **Fretes** envia os dados **sem tipo de fluxo ou tipo de despesa**, então o **APB assume o tipo de fluxo informado no cadastro do fornecedor financeiro**.