

Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Cadastro - Data Fluxo Contas a Receber

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:45 min**

Dúvida

Como o Sistema efetua o cálculo da data **Fluxo dos títulos** no **Contas a Receber**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12

Solução

O Sistema utiliza as formulas abaixo para calcular a data do fluxo dos títulos do tipo normal no módulo de **Contas a Receber**:

Exemplo 1: Parâmetros para cálculo da data fluxo

Vencimento do título: 05/08/2020

Float do Portador: 1

Calendário Financeiro:

05/08/2020 - dia útil

06/08/2020 - dia útil

Fórmula:

Data de fluxo = Vencimento + Calendário + Dias Float + Calendário.

Data de fluxo = Vencimento + Calendário

Data de fluxo = 05/08/2020, **é dia útil? Sim**

Data de fluxo = 05/08/2020 + Dias *Float*

Data de fluxo = 06/08/2020

Data de fluxo = 06/08/2020 + Calendário

Data de fluxo = 06/08/2020, **é dia útil? Sim**

Data de Fluxo será = 06/08/2020

Exemplo 2: Parâmetros para cálculo da data fluxo

Vencimento do título: 05/08/2020

Float do Portador: 2

Calendário Financeiro:

05/08/2020 - dia útil

06/08/2020 - dia útil

07/08/2020 - dia não útil

08/08/2020 - dia útil

Fórmula:**Data de fluxo = Vencimento + Calendário + Dias *Float* + calendário.**

Data de fluxo = Vencimento + Calendário

Data de fluxo = 05/08/2020, **é dia útil? Sim**Data de fluxo = 05/08/2020 + Dias *Float*

Data de fluxo = 07/08/2020

Data de fluxo = 07/08/2020 + Calendário

Data de fluxo = 07/08/2020, **é dia útil? Não, +1**Data de fluxo = 08/08/2020, **é dia útil? Sim**

Data de Fluxo será = 08/08/2020

A data ***Float*** é cadastrada no programa **Portador Banco - prgint/ufn/ufn013aa.r**, campo **Dias *Float***.

06.9.5545 - Manutenção Portador Banco - 1.00.00.006

Arquivo Ajuda

Módulo: ACR Contas a Receber

Estabelecimento: 401 Estabelecimento 401

Portador: 001 BANCO DO BRASIL

Carteira: ACR COBRANÇA BANCÁRIA SIMPLES

Finalidade: CORRENTE Corrente

Parâmetros de Envio

Valor Min Envio: 0,00 Dias Min Envio: 0

Valor Max Envio: 0,00 Dias Max Envio: 0

Dias Confirmação: 0 Respons Emis Boleto: Banco

Dias Float: 1 Confirmação Sacado: Não

Nr. última GPS: 0 Altera Boleto e Gera: Alt. Vencido

OK

