

Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Cadastro - Principais funções do Manutenção Parâmetro Empresa ACR

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:30 min**

Dúvida

Como realizar o cadastro de **Manutenção Parâmetro Empresa ACR - prgfin/acr/acr008ta.r?**

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12

Solução

A principal funcionalidade do programa **Manutenção Parâmetro Empresa ACR - prgfin/acr/acr008ta.r** é determinar os principais padrões e parâmetros, a serem sugeridos ou considerados, na utilização do Módulo Contas a Receber. Dentro dele, possuímos os seguintes campos a serem preenchidos:

- **Empresa:** Exibe o código da empresa relacionada ao usuário que está implementando esta manutenção. O relacionamento empresa x usuário é realizado no programa **Usuário Universal Financeiro - html.financialUnivUsuar**.
- **FE Histórico Cliente:** Define a Finalidade Econômica usada para armazenar históricos de clientes no sistema.
- **FE Valor Usuário:** Inserir o código da Finalidade Econômica utilizado para armazenar e validar valores em relação aos dados informados no programa **Usuários Cheques de Terceiros - prgfin/acr/acr000aa.r**.
- **Cliente DNI:** Inserir o código que define um cliente padrão para a implementação de DNIs – Depósitos Não Identificados, de modo que todos os DNIs sejam associados a esse cliente.
 - Importante ressaltar que após inserir um código de cliente e este **possuir** movimentações no Contas a Receber, **não poderá** mais ser alterado o código no **Manutenção Parâmetro Empresa ACR - prgfin/acr/acr008ta.r**.
- **Trans Cx Desp Bcia:** Inserir o código que identifica a Transação de Caixa Padrão para Despesas Bancárias originadas no Módulo de Contas a Receber.
- **Base Cliente Inativo:** Inserir a data base para classificar clientes como inativos, sendo considerados inativos aqueles sem movimentação após essa data.
- **Ultimo Env Serasa:** Inserir a data do último envio das informações para o SERASA.

- **Usuário Rec Cheques:** Selecionar uma das opções para definir a utilização do usuário nas movimentações de recebimento de cheques. As opções disponíveis são:
 - **Default:** Ao selecionar esta opção, o sistema exibe o usuário conectado durante movimentações no Módulo de Contas a Receber, permitindo a alteração do usuário.
 - **Assumido Direto:** Ao selecionar esta opção, o sistema exibe o usuário conectado durante movimentações no Módulo de Contas a Receber, sem permitir alterações.
- **Valor Min. Retenção:** Inserir o valor limite de retenção de PIS/COFINS/CSLL.
- **Parâmetros:** Nos parâmetros tem as seguintes opções a serem parametrizadas:
 - **Utiliza AD:** Determina que a empresa utiliza Avisos de Débito.
 - **Atualiza Sdo Cobb:** Quando marcado, atualiza automaticamente o saldo de cobrança dos portadores em movimentações como implantação, liquidação ou alteração.
 - O valores de saldo em cobrança por portador são utilizados no programa **Gerar Destinação Cobrança - prgfin/acr/acr739ab.r**.
 - Os valores de saldo em cobrança por portador podem ser consultados no programa **Valor em Cobrança Portador - prgfin/acr/acr239aa.r**.
 - **Cheq Clien Dif:** Se assinalado, permite que a empresa liquide um cheque com títulos de clientes diferentes.
 - Esse parâmetro será utilizado nas rotinas de **Liquidar Título do Contas a Receber - prgfin/acr/acr726aa.r** e **Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber - prgfin/acr/acr702aa.r**, quando for selecionada a opção de liquidação automática. Nesses casos, ele permite que um mesmo cheque seja vinculado à liquidação de títulos de clientes distintos, desde que a conta de saldo de cheques recebidos seja a mesma tanto para o grupo do cliente do cheque quanto para o grupo do cliente do título.
 - **Portad Distribuição:** Indica que a empresa definirá o portador e a carteira de cobrança bancária nos módulos de distribuição com base nas informações do financeiro.
- **Rateio Diferenciado:** No campo de Rateio Diferenciado possuímos as seguintes opções abaixo:
 - **Antecipação:** Define se, ao usar uma antecipação vinculada a um título sem unidade de negócio informada ou com saldo insuficiente, o valor será transferido ou terá seu uso bloqueado.

- **Nota de Crédito:** Define se, na Nota de Crédito, será gerada uma antecipação (bloqueia) ou feito o rateio do saldo entre as unidades de negócio com saldo disponível (transfere), quando a unidade informada não tiver saldo ou não for informada no rateio do título vinculado.
- **Desp Financeira:** Define se, nas despesas financeiras oriundas da liquidação de títulos, o rateio para unidade de negócio sem saldo resultará em transferência (transfere) ou bloqueio do uso (bloqueia).
- **Usa Dt Liq para PCC:** Quando marcado, este campo define que a data do movimento do PIS/COFINS/CSLL será baseada na Data de Liquidação (pagamento realizado), em vez da Data de Crédito (valor creditado na conta).

Saiba mais

[Manutenção Usuário Cheques Terceiros \(ACR000AA\)](#)

[Destinação Automática de Títulos \(ACR739AB\)](#)

[Consulta Valor em Cobrança Portador \(ACR239AA\)](#)

[Manutenção Parâmetro Empresa ACR - ACR008TA](#)