

Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Comissão - Geração representante

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

O que eu devo fazer para cadastrar um **Representante no Financeiro**?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12


Solução

Para cadastrar **Representante no Financeiro**, faz-se necessário realizar os seguintes passos:

1. Cadastrar a **Pessoa Física** no programa **UTB030 - Manutenção Pessoas Físicas** ([prgint/utb/utb030aa.r](#)) ou **Jurídica** no programa **UTB006 - Manutenção Pessoa Jurídica** ([prgint/utb/utb006aa.r](#));




2. Cadastrar o **Representante** no programa **UTB112 - Manutenção Representantes** ([prgint/utb/utb112aa.r](#));




3. Cadastrar o **Representante Financeiro** no programa **UFN014 - Manutenção Representantes Financeiro (prgint/ufn/ufn014aa.r)**.


Uma vez incluídas ou alteradas as informações do **Representante no Financeiro**, estas são replicadas para o **EMS2 - Enterprise Management System 2** caso o parâmetro **Representante 2.00** estiver marcado para atualizar no programa **UTB036 - Formação Parâmetros Integração EMS (prgint/utb/utb036za.r)**:




Para integrar as informações do **Representante** na hora da alteração, o parâmetro **Representante 2.00** no **UTB036**, deverá estar marcada como **On-line**:



Caso não esteja, será necessário executar o programa **UFN705 - Geração Cliente/Fornecedor/Representante** (prgint/ufn/ufn705aa.r);



4. Caso queira replicar as informações dos cadastros de representantes de uma empresa para outra, faz-se necessário marcar os parâmetros **Rec Cop Representant** e **Rec Alteração Repres** no programa **UTB069 - Manutenção de Empresa** (prgint/utb/utb069aa.r). A replicação de representantes só funcionará para novos cadastros, os representantes já existentes, não serão replicados.



Saiba mais

Mais detalhes sobre os programas citados, poderão ser verificados no **Manual de Referência - Help** dos programas citados acima.