

Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Exportação de dados Contas a Receber

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:15 min**

Dúvida

Como exportar os dados do módulo **Contas a Receber** para enviar para análise do Suporte?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12

Solução

Para exportar um ou mais títulos do **ACR - Contas a Receber** para análise do suporte deve-se pressionar **Ctrl + Alt + X** no menu do produto ou ir em **Opções - Executar Programa** e executar o seguinte programa: **UFN717 - Exportação Suporte (prgint\ufn\ufn717ab.r)**.



Este programa tem por objetivo exportar determinada(s) informação(ões) existente(s) na base de dados para que o Suporte consiga simular ou até mesmo testar programas de correção antes de ser enviado ao cliente.

Ao executar o programa será apresentado um campo chamado **Módulo**, onde deve-se informar o módulo do qual será efetuada a exportação dos dados:

- **Contas a Receber;**
- **Vendor.**

The screenshot shows the 'Exportação Suporte' window with the following details:

- Title Bar:** Exportação Suporte (5.01.00.011)
- Menu Bar:** Arquivo, Ajuda
- Toolbar:** Includes a key icon and a help icon.
- Configuration Section:**
 - Contas a Receber:** A dropdown menu highlighted with a red box, currently set to 'Contas a Receber'.
 - Origem:** A dropdown menu highlighted with a red box, currently set to 'Títulos ACR'.
 - Fields:** Estab: [empty], Espécie: [empty], Série: [empty], Tít: [empty], Parc: [empty].
- Main Table:**
 - Caption:** Títulos a exportar
 - Columns:** Est, Cliente, Esp, Série, Título, /P, Emissão, Port, Moeda, VI Ori.
 - Data:** The table is currently empty.
- Status Bar:** Dir Exportação: c:\tmp\
- Footer:** Enter data or press ESC to end.

Para o módulo do **ACR - Contas a Receber** a exportação está dividida por **origens**, onde pode ser exportado o que foi solicitado pelo suporte conforme abaixo:

Contas a Receber: Título **ACR - Contas a Receber**, Lote Implantação, Lote Liquidação, Renegociação, Substituição. Por exemplo, no **ACR** pode-se exportar um título, um lote de implantação, um lote de liquidação ou apenas o título.

É muito importante que se o problema reportado através do **ticket** está relacionado à rotina de implantação, que seja exportado o **lote de implantação**, se o problema está relacionado a um lote de liquidação, que seja exportado o **lote de liquidação**.

Exemplo de exportação de um título do Contas a Receber:

1. Informar o módulo **Contas a Receber**, informar no campo **Origem: Títulos ACR** e informar a **chave do título** nos campos **Estab, Espécie, Série, Tít e Parc** e clicar em **Entra**;

[illegible]

2. Depois de clicar em **Entra**, o título ficará disponível para exportação no *grid* **Títulos a exportar**;

[illegible]

3. Para exportar mais de um título basta informar a **chave** do próximo título e depois clicar em **Entra**, assim os títulos serão adicionados ao *grid* de **Títulos a exportar**.

Após informar os títulos, deve-se informar o **diretório** para onde serão gerados os arquivos, o usuário deve possuir permissão de gravação neste diretório;

Exportação Suporte (5.01.00.011)

Arquivo Ajuda

Contas a Receber

Origem: Títulos ACR

Estab: 401 Espécie: AD Série: un Tít: ad27 Parc: 1

Est	Cliente	Esp	Série	Título	/P	Emissão	Port	Moeda	VI Ori
401	11.012	AD	un	ad27	1	27/09/2010	001	Real	1.00

Dir Exportação: c:\tmp\exportacao

Diretório onde serão exportados os dados

4. Após informar o diretório, clicar em **Executar Lista**  para efetuar a exportação;

5. Ao clicar em **Executar**, as informações começarão a serem exportadas. Esta exportação pode demorar um pouco dependendo da quantidade de registros. No fim da exportação será apresentada a mensagem abaixo;



Informação - (12807)


Processo exportação concluído.

Ajuda


O Processo de exportação foi concluído. Arquivos gerados no diretório c:\tmp\exportacao\ems5_dump\.


OK

6. Após o término da exportação serão gerados cerca de **150 arquivos** no diretório informado;



7. Depois disto, **compactar** o diretório **ems5_dump** que foi gerado;





8. Depois de compactado enviar o arquivo **ems5_dump.zip** anexo ao **ticket** para análise.

Importante

O diretório criado será sempre esvaziado inicialmente, ou seja, prevalece sempre a última execução. O diretório criado poderá ser eliminado após o envio dos arquivos para análise no **ticket**.