

Cross Segmentos - Linha Datasul - UTB - Cadastro - Erro - Usuário sem permissão para acessar o estabelecimento !

 Tempo aproximado para leitura: 00:00:50 min

Dúvida

Porque ocorre o erro "**Usuário sem permissão para acessar o estabelecimento !**"?


Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - tabelas universais (UTB) – Versão 12

Solução

Quando ocorrer a mensagem de erro, deve-se verificar os seguintes programas:

- Programa **Manutenção Unidades Organizacionais - prgint/utb/utb010aa.r** se na aba de **Segurança** possui grupo de usuário informado. Se não possuir, deve-se ir no botão de "**Movimentos**" e relacionar o grupo de usuário a empresa.



Grupo	Descrição
x	Todos os Usuários

- Programa **Usuários Produto - sec/sec000aa.r** ir na aba **Geral** e no botão "**Grupo Segurança**", e avaliar se o usuário possui acesso aos grupos vinculados na **Manutenção Unidades Organizacionais - prgint/utb/utb010aa.r**.

Tela de Manutenção do Usuário - Geral

Arquivo Ajuda

Uso: carlos ID Datasul: 393

Nome: Carlos ECD Tipo Usuário: Super
Dialeto: Dialeto Padrão Português Tipo Acesso: Interno

Impressora Layout Extensão **Geral** Empresa RPW

Compl RH Caminho Leitor PDF
Grupo Segurança Configuração PDF

Aktualiza Grupos Segurança Usuario - SEC000ZF - 2.00.00.016

Uso: carlos Carlos ECD

Grupos disponíveis	
GU	Descrição
*	Todos os Usuarios
AAT	Agente de Atendimento
adm	a
AMK	Agente de Marketing
APA	Analista de Contas a Pagar
APD	Analista de Pedido Vendas
APS	Atenção Primária à Saúde
bia	bianco
BOA	Atendente de Back-Office
BOC	Coordenador de Back-Office

<> ZZZ ✓

Grupos do Usuario	
GU	Descrição
*	Todos os Usuarios
sup	sup

OK Cancelar Ajuda

Saiba mais

[Cross Segmentos - Linha Datasul - UFN - Erro 8452 - Usuário sem permissão para acessar unidade de negócio 999](#)