


Cross Segmentos - Linha Datasul - UTB - Cadastros - Campos do utb095aa não aparecem em tela

 Tempo aproximado para leitura: **00:00:55 min**

Dúvida

Porque alguns campos do programa **Manutenção Grupos de Fornecedor - prgint/utb/utb095aa.r** ficam desabilitados ou não aparecem em tela?




Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Tabelas Universais (UTB) – Versão 12

Solução

O programa **Manutenção Grupos de Fornecedor - prgint/utb/utb095aa.r** possui os seguintes campos:

- **Grupo Fornecedor:** Código do grupo.
- **Descrição:** Nome ou identificação do grupo.
- **Portador:** Portador padrão para pagamento do fornecedor.
 - Se não possuir integração com **TMS Transportador (Parâmetros Funções Produto - html.paramfncproduct)** ou **WMS Operador Logístico habilitada**, o campo não irá aparecer em tela.



- **Receita/Despesa:** Tipo para integração com o cadastro financeiro.

- Se não possuir integração com **TMS Transportador (Parâmetros Funções Produto - html.paramfncproduct)** ou **WMS Operador Logístico habilitada**, o campo não irá aparecer em tela.
- **Envia XML de Movimentações de Títulos APB:** Gera mensagens XML nas movimentações de títulos (pagamento, alteração, cancelamento/estorno).
 - Este parâmetro aparece, se habilitado por função especial, o parâmetro de integração **Informações Títulos XML** ativo no **Manutenção Parâmetros Integração EMS - prgint/utb/utb036za.r**.

06.9.5545 - Formação Parâmetros Integração EMS - 1.00.00.094

Opções de Integração	Param Integr EMS
Param Integr EMS	Param Integr EMS
Análise Crédito 2.00	Agroindústria
Data Warehouse Fiscal	Aprovação Financeira Docto
Espécie ACR 2.00	Câmbio 2.00 X FIN EMS 5
Gerencial 2.00	Clientes 2.00
Gestão de Planos	Contabilizações 2.00
Grupo Cliente 2.00	Contas Contábeis 2.00
Hospitalar	Controle de Caixa
Informações Títulos XML	Controle Investimentos 2.00
Integração MasterSales	Cotações 2.00

Parâmetros da Integração

Histórico

OK Cancela Ajuda

Importante

Se houver integração entre **EMS5 e EMS2**, as alterações feitas aqui serão replicadas automaticamente no EMS 2. Não é possível alterar diretamente no EMS2.

Saiba mais

Sobre os parâmetros do **TMS** ou **Operador Logístico**, acesse: [DUFN0025 - Parâmetros Gerais da Integração do Operador Logístico](#)