

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Como bloquear a movimentação no Fluxo de Caixa

 Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min

Dúvida


Como bloquear a movimentação no **Fluxo de Caixa**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução

Nos **Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa - prgfin/cfl/cfl015ta.r** é definida a data **Início Movimentação** para o **Fluxo de Caixa**.



06.9.5540 - Atualiza Parâmetros Gerais Fluxo Caixa - 1.00.00.008

Data: 10/11/2020 10:41:12

Finalidade: Corrente Corrente

Cotação: Real Geração

Início Movimentação: 01/08/2021

Final Movimentação: 31/12/9999

☒ Utiliza Estab C/C

Fluxo Gerencial PR: 99999999 Fluxo de Caixa Gerencial Previsto

Histórico

OK Salva Cancela Ajuda

Esta data serve como bloqueio, para que os movimentos **Realizados** sejam congelados, evitando assim que o saldo inicial seja alterado por engano. Assim as movimentações de outros módulos como **Contas a Pagar - APB**, **Contas a Receber - ACR**, **Caixa e Bancos - CMG**, **Aplicações e Empréstimos - APL** que geram realizado no **Fluxo de Caixa**, serão bloqueadas.

Sugere-se que a **Data Início** seja atualizada sempre que houver o fechamento de um período do **Caixa e Bancos**, quando todos os movimentos realizados do mês já estão conciliados e fechados. É aconselhável informar na **Data Início** o primeiro dia do mês em aberto.

Importante

Movimentos Previstos não respeitam este parâmetro, podendo ser movimentados em qualquer data. Os **Movimentos Previstos** com data anterior à **Data Início** não aparecem no saldo inicial da **Consulta UCF**, a menos que seja consultado um período anterior à **Data Início**.