

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Parâmetros para integração de outros módulos com o Fluxo de Caixa

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:00 min**

Dúvida

Quais os parâmetros para integração de outros módulos com o **Fluxo de Caixa**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa (CFL) - Versão 12

Solução

Os parâmetros que devem estar marcados para integrar os módulos **Financeiros** com o **Fluxo de Caixa** estão definidos tanto no **Manutenção Parâmetros Integração Fluxo de Caixa** como nos cadastros dos módulos de origem.

1. Manutenção **Parâmetros Integração Fluxo de Caixa** - prgfin/cfl/cfl002aa.r.

Nesse programa deve ser vinculado o módulo e informar se a integração será *On-Line* ou *Batch*.



Parâmetros dos módulos de origem:

Manutenção Portadores - prgint/ufn/ufn008aa.r

Verificar se os campos **Atualiza PR Fluxo Caixa** e **Atualiza RE Fluxo Caixa** estão marcados para o portador do **título** ou **movimento** do **Contas a Pagar** ou **Contas a Receber** e portador vinculado a conta corrente no caso do módulo **Caixa e Bancos**

Manutenção Portadores (1.00.00.010)

Arquivo Ajuda

Portador: 001

Tipo Portador: Banco

Pessoa Jurídica: 27

Nome: BANCO DO BRASIL S.A.

País: BRA República Federativa do Brasil

C.G.C.: 00.300.000/3532-72

Banco: 001 BANCO DO BRASIL S.A. rep

Agência Bancária: 888888

Nome Abreviado: BB

☒ Atualiza PR Fluxo Caixa

☒ Atualiza RE Fluxo Caixa

☐ Agrupa Títulos Cobr Especial

☐ Calcula Data Vencido Cobr Especial

Estabelecimentos do Portador

Estab	Nome
401	Estabelecimento 401
402	Estabelecimento 402

Enter data or press ESC to end.

Contas a Pagar

Manutenção Espécie Documento Financeiro - prgfin/apb/apb020aa.r

Verificar se o campo **Atualiza Fluxo Caixa** está marcado para a espécie do título.

Manutenção Espécies Docto Financeiro (1.00.00.011)

Espécie Documento Financeira Ajuda

Espécie Documento: DP Duplicata

Espécie Ligação:

Contabilização: Sim

Atualiza Estatística: Sim

Usa Antecipação: Sim

Usa Previsão: Sim

Emitir Borderô: Sim

Incidir Despesa Bancária: Sim

Atualiza Fluxo Caixa: Sim

Atualiza CMG: Sim

Enter data or press ESC to end.

Contas a Receber

1. Manutenção Espécie Documento Financeiro ACR - prgfin/acr/acr030aa.r

Verificar se o campo **Atualiza Fluxo Caixa** está marcado para a espécie do título.

Manutenção Espécie Documento Financeiro ACR (1.00.00.024)

Arquivo Ajuda

Espécie Documento: DP DUPLICATA

Espécie Ligação: AD AVISO DE DEBITO

Espec Antec: AN ANTECIPACAO

Espécie Cheque: chd cheque dni

Contabilização: Sim Usa Previsão: Sim

Atualiza Estatística: Sim Credito Com Garantia: Sim

Usa Antecipação: Sim **Atualiza Fluxo Caixa: Sim**

Cobrança Bcia: Sim Atualiza CMG: Sim

Gera Antecipação: Não

Enter data or press ESC to end.

2. Manutenção Carteiras Bancárias - prgint/ufn/ufn012aa.r

Verificar se os campos **Atualiza Realiz CFL** e **Atualiza Previs CFL** estão marcados para a carteira do título ou movimento.

Manutenção Carteiras Bancárias (1.00.00.008)

ArquivoAjuda

Carteira: des

Desc Carteira: Desconto de Duplicatas

Tipo Carteira Bcia: Desconto

Indicação Perdas: Não

Atualiza Movto Nreal: Sim

Atualiza Realiz. CFL: Sim

Atualiza Previs. CFL: Sim

Carteira Bancária Cta Contábil

Finalid Contábil	Seq Plano Ctas	Conta Contábil	Inic Valid	Fim Valid	Planc
Desconto Bancário	1 GERAL	11121101	01/01/0001	31/12/9999	
Desp Bancária	1 GERAL	31761106	01/01/0001	31/12/9999	
Desp Financ Antecip	1 GERAL	11121105	01/01/0001	31/12/9999	
Desp Financeira	1 GERAL	31151104	01/01/0001	31/12/9999	

Enter data or press ESC to end.

Caixa e Bancos

1. Manutenção Tipo Transação Caixa - prgfin/cmg/cmg003aa.r

Verificar se o campo **Atualiza Fluxo Caixa** está marcado para o tipo de **transação caixa** do movimento. Essa verificação é feita clicando no botão **Modifica**.

Modifica Tipo Transação Caixa (1.00.00.022)

Tipo Transação Caixa: ACR

Descrição: MOVIMENTO DO CONTAS A RECEBER

☐ Emite Aviso Lanço

☒ **Atualiza Fluxo Caixa**

☐ Gera Impto Realiz

☐ Gera Impto NRealiz

Tipo Trans Imposto: 

Fluxo Padrão: ENT ▼

Espécie Transação: Movto ▼

Tipo Fluxo Entrada: 11001  Listas Vinculadas

Tipo Fluxo Saída: 31001  Fornecedores - Materia Prima Nacional

Histórico Padrão: 119  VENDA DE ATIVO

OK Salva Cancela    Ajuda

2. Manutenção Conta Corrente - prgint/utb/utb099aa.r

Verificar se o campo **Atualiza Fluxo Caixa** está marcado para a conta corrente. Para essa verificação clicar no botão **Modifica** e depois no botão **Caixa e Bancos**.

Modifica Conta Corrente - CMG (1.00.00.011)

Conta Corrente 000004351 000004351-2

Tipo Conta Corrente Bancária

☒ Utiliza Conciliação

☐ Incide Imposto

☐ Controle Cenário

☒ Atualiza Fluxo Caixa

Pessoa Favorecida 0

☐ Permite Conciliação Unilateral

Data Início 02/02/2013

C/C Espelho Mútuo

Aviso Lançamento

☐ Emite Aviso Lanço

Próximo Aviso Lanço 0

Emitente Mútuo 0

Destinatário Mútuo 0

Básico... Caixa Barcos

OK Salva Cancela Ajuda

Aplicações e Empréstimos

Parâmetros Gerais APL - prgfin/apl/apl016ta.r

Verificar se está parametrizado o campo **Dias Integr Módulos**

Atualiza Parâmetro Geral Aplic Emprést (5.04.00.009)

Diretório Planilhas: c:\planilhas-apl

Dias Integr Módulos: 180

Calend Padrão APL: Fiscal

☐ Não Gera Movto Comptcia/Estorno Transferência

Histórico

OK Salva Cancela Ajuda

Saiba mais

Documentação com informações que devem ser implementadas para o perfeito funcionamento do módulo **CFL - Fluxo de Caixa**: [Cadastros CFL](#)