

CMG - Caixa e Bancos

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Objetivo

O Módulo de Caixa e Bancos tem como objetivo controlar as disponibilidades da organização, possuindo recursos para a administração do fluxo financeiro.


O Módulo de Caixa e Bancos faz parte do sistema Tesouraria do aplicativo Controladoria e Finanças.

Características

As principais características do módulo são:

- Multiempresa;
- Multiestabelecimento;
- Multimoeda;
- Utilização de Unidade de Negócio;
- Movimentação Diária da Conta Corrente;
- Geração de Movimentos de Outros Módulos;
- Importação de Movimentos de Outros Módulos;
- Registrar Extratos de Contas Correntes;
- Importação Extrato Bancário;
- Conciliação Conta Corrente Automática;
- Conciliação Conta Corrente Manual;
- Cancelamento Conciliações;
- Controle de Operações de Mútuo;
- Controle Talonário de Cheques;
- Emissão de Cheques e Autorização para Transferência Bancária;
- Emissão Avisos de Lançamento;
- Fechamento de Caixa;
- Segurança de acesso e movimentação por Unidade Organizacional, Unidade de Negócio e Unidade de Fechamento de Caixa;
- Permite rastreabilidade de movimentos sobre os extratos bancários;
- Cálculo Batch de Impostos;
- Conciliação dos Saldos das Contas Correntes com as contas contábeis da Contabilidade;
- Contabilização dos Movimentos do Caixa e Bancos;
- Consultas;
- Relatórios.

Integração com Outros Módulos



Módulo	Informação	Descrição
Contas a Pagar	Movimentos	Envia os movimentos Realizados e Não Realizados.
Contas a Receber	Movimentos	Envia os movimentos Realizados e Não Realizados.

Fluxo de Caixa	Movimentos	Recebe os Rateios dos Movimentos do Módulo de Caixa e Bancos.
Contabilidade	Movimentos	Recebe as apropriações contábeis dos movimentos do Módulo de Caixa e Banco.
Contas a Receber	Movimentos	Recebe os DNI's – Depósitos Não Identificados, apresentados na conciliação bancária.

Transações do módulo de Contas a Pagar geradas no módulo de Caixa e Bancos

Contas a Pagar	Caixa e Bancos
Implantação de título do tipo normal	Gera movimento NR SAÍDA *
Implantação de título do tipo antecipação	Gera movimento RE SAÍDA
Implantação de título do tipo previsão	Gera movimento NR SAÍDA *
Implantação de título do tipo provisão	Gera movimento NR SAÍDA *
Implantação de título do tipo normal / antecipação	Gera movimento NR SAÍDA * - apenas o saldo entre o valor da implantação e o valor da antecipação.
Implantação de título do tipo normal / previsão	Gera movimento NR SAÍDA * - apenas o saldo entre o valor da implantação e o valor da antecipação.
Pagamento Extra Fornecedor (caixa)	Gera movimento RE - sempre em contas correntes do tipo CAIXA, atualiza o Caixa e Bancos no momento da inclusão do Pagamento Extra Fornecedor.
Pagamento Extra Fornecedor (cheque)	Gera movimento RE SAÍDA - sempre em contas correntes do tipo BANCÁRIA, atualiza o Caixa e Bancos no momento da confirmação do cheque.
PEC - Pagamento Extra Fornecedor à Crédito	Gera Movimento RE ENTRADA - atualiza o Caixa e Bancos no momento da inclusão do PEC.
PEF contra antecipação	Não Atualiza o Caixa e Bancos.
PEF contra previsão	Não Atualiza o Caixa e Bancos.
Baixa de título normal	Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do título e Gera um RE SAIDA no valor da Baixa.
Baixa (Normal) transferência estabelecimento	Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do título.
Baixa por substituição	Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do título.
Substituição notas por duplicatas	Gera NR SAÍDA *
Estorno de título normal	Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do título.
Estorno de título de antecipação	Diminui o RE SAÍDA * - referente à implantação da Antecipação.
Estorno PEF (Cheque)	Diminui o RE SAIDA * - referente à implantação do PEF.
Estorno PEF (Caixa)	Diminui o RE SAIDA * - referente à implantação do PEF.

Estorno PEC	Diminui o RE ENTRADA * - referente à implantação do PEC.
Estorno PEF contra antecipação	Não Atualiza o Caixa e Bancos.
Estorno Implantação de título de previsão	Diminui o NR SAÍDA * - referente à implantação do PEF.
Acerto Valor Maior (normal)	Adiciona o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAÍDA * no Caixa e Bancos.
Acerto Valor Menor (normal)	Diminui o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAÍDA * no Caixa e Bancos.
Acerto Valor Menor (antecipação)	Gera do movto no valor do RE ENTRADA * no Caixa e Bancos. - quando o portador do AVA for informado, se o portador estiver em branco não atualiza o Caixa e Bancos.
Estorno Acerto Valor Maior (normal)	Diminui o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAÍDA * no Caixa e Bancos.
Estorno Acerto Valor Menor (normal)	Adiciona o valor do movimento (AVA) ao valor do NR SAÍDA * no Caixa e Bancos.
Estorno Acerto Valor Menor (antecipação)	Elimina o RE ENTRADA gerado pelo AVA a Maior na Antecipação.
Estorno de baixa por substituição	Gera o movto NR SAÍDA * referente à implantação do título.
Estorno substituição de notas por duplicatas	Gera o movto NR SAÍDA * referente à implantação do título.
Estorno de baixa por transferência (normal)	Gera o movto NR SAÍDA * referente à implantação do título.
Estorno de baixa (normal)	Diminui o valor do movimento (BAIXA) do valor RE SAÍDA no Caixa e Bancos e gera um movimento NR SAÍDA * referente à Implantação do título.

* Depende do parâmetro geral do Caixa e Bancos que indica se Não Gera, Agrupa ou Não agrupa o Não realizado.

Transações do módulo de Contas a Receber geradas no módulo de Caixa e Bancos

Contas a Receber	Caixa e Bancos
Implantação de título normal	Gera Movto NR ENTRADA *
Implantação de título de antecipação	Gera Movto RE ENTRADA
Implantação de título de aviso de débito	Gera Movto NR ENTRADA *
Implantação de título normal/antecipação	Gera movto NR ENTRADA * - apenas o saldo entre o valor da implantação e o valor da antecipação.
Acerto de Valor Menor (normal)	Diminui o NR ENTRADA * - referente à implantação do título.
Acerto de Valor Maior (normal)	Adiciona valor do AVA ao RE ENTRADA * - referente à implantação do título.
Acerto Valor Menor Antecipação	Gera Movimento RE SAÍDA * no valor do AVA
Liquidação de título normal (total)	Diminui o NR ENTRADA * , gera movto RE ENTRADA no Valor da Liquidação.
Liquidação Antecipação (total)	Não atualiza o Caixa e Bancos.
Estorno Liquidação Título Normal	Diminui o RE ENTRADA * e gera movto NR ENTRADA * no valor da liquidação.
Estorno Valor a Maior Título Normal	Diminui valor do AVA ao NR ENTRADA * referente ao AVA a MAIOR/implantação

Contas a Receber	Caixa e Bancos
Estorno Valor a Menor Título Normal	Adiciona valor do AVA ao NR ENTRADA * referente ao AVA a Menor/Implantação.
Estorno Valor a Menor Antecipação	Diminui o RE SAÍDA no valor do AVA.
Estorno de Título Normal	Diminui o NR ENTRADA * no valor da Implantação.
Estorno de Título Antecipação	Diminui o RE ENTRADA no valor da implantação da Antecipação.
Estorno de Valor Menor Antecipação	Diminui o RE SAÍDA no valor do AVA.

* Depende do parâmetro geral do Caixa e Bancos que indica se Não Gera, Agrupa ou Não agrupa o Não realizado.

PEF - MÚTUO

Parametrizações necessárias

1. Usuário Financeiro Estabelecimento deve estar habilitado para efetuar o processo de mútuo.
2. Deve existir no Caixa e Bancos um tipo de transação de caixa de espécie mútuo com a conta contábil transitória de Mútuo associada.
3. Deve existir no Caixa e Bancos uma relação entre o modo de pagamento MÚTUO e o tipo de transação de caixa (item 2).
4. Entre a empresa pagadora e a empresa que possui a despesa a ser paga, devem existir contas correntes (tipo mutuo ativo/passivo) que relacionem empresa origem e empresa destino.

Dados (adicionais MÚTUO) informados no processo

1. Na tela de implantação PEF deverá ser informado no botão MÚTUO, o estabelecimento e portador (empresa destino) e informado o rateio da despesa que é da empresa destino.
2. No botão Rateio deverá ser informado somente o tipo de fluxo financeiro, pois a conta contábil será assumida a Transitória de Mútuo do Tipo de Transação de Caixa (Mútuo).

Movimentos gerados no Caixa e Bancos

- 1 - Na conta corrente portador normal do PEF: será gerado um movimento RE SAÍDA origem APB sem apropriações contábeis.
- 2 - Na conta Mútuo empresa A – empresa B: será gerado um movimento RE ENTRADA origem CMG apropriando as contas de saldo da conta de mutuo e a transitória 2 lançamentos.
- 3 - Na conta Mútuo empresa B – empresa A: será gerado um movimento RE SAÍDA origem CMG apropriando as contas de saldo da conta de mútuo e a transitória. E da transitória contra a conta de despesa informada no item 1 (dados adicionais) 4 lançamentos.
- 4 - O quarto lançamento, que é gerado automaticamente no processo de mútuo do CMG, nesse caso deverá ser lançado manualmente no caixa e bancos na conta corrente correspondente (na empresa destino).

agrupadora

manufatura

caixa_e_bancos

cmg



Política de
privacidade

Termos
de uso