

Descontabilização APL - APL758AA

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Descontabilização APL - APL758AA

Visão Geral do Programa

Critério utilizado para descontabilizar lançamentos anteriormente efetuados na Contabilidade pelo módulo Aplicações e Empréstimos. Esta opção tem como finalidade permitir uma recontabilização, isto é, voltar o indicador do arquivo informando ao sistema que os movimentos não foram contabilizados.

 **Nota:**
Para que seja efetuado a descontabilização de um movimento do módulo Aplicações e Empréstimos este deve estar contabilizado. A contabilização dos movimentos é efetuado no programa **Demonstrativo Contábil APL**.

Como a contabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos pode ser efetuada de forma Direta ou Exportada a descontabilização dos movimentos também pode ocorrer de duas formas:

Descontabilização para Integração Direta, desta forma o início da descontabilização é diretamente na contabilidade do EMS 5 com a eliminação dos lotes contábeis.

Caso o usuário tente efetuar a descontabilização diretamente no programa **Descontabilização** do Aplicações e Empréstimos, o sistema acusará erro apresentando a seguinte mensagem:

“Integração Direta com FGL do EMS 5. Deve-se efetuar a eliminação de lotes contábeis para a descontabilização do Aplicações e Empréstimos”.

Descontabilização para Integração Exportação, neste caso, a descontabilização é “iniciada” no módulo Aplicações e Empréstimos por intermédio desta função.

Descontabilização Aplicações e Empréstimos

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a descontabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos contabilizados.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Inserir código da Empresa para qual deve ser efetuado a descontabilização de movimentos anteriormente contabilizados do Módulo de Aplicações e Empréstimos.
Imprime Relatório	Quando assinalado este campo, determina que deve ser impresso relatório apresentando os movimentos descontabilizados.
Seleção	Banco – Inserir os códigos inicial e final dos Bancos, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados. Produto – Inserir os códigos inicial e final dos Produtos Financeiros, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados. Operação – Inserir os códigos inicial e final das Operações Financeiras, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados. Data Trans – Inserir as Datas de Transação inicial e final, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados.
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. (Ver detalhes Opções de Destino).
Execução	Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução).

Imprime Parâmetros	Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.
Linhas	Exibe número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Conteúdos Relacionados:

- Armazenamento dos Valores de Apropriações Contábeis na Contabilização do APL
- Demonstrativo Contábil APL

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

aplicacoes_e_emprestimos

apl

versao_12

apl758aa

descontabilizacao_apl

 **TOTVS**

Política de
privacidade

Termos
de uso