

Importar Matriz Trad Cta Ctbl SPED - UTB730AA

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Importar Matriz Trad Cta Ctbl SPED - UTB730AA

Visão Geral do Programa

Esse programa permite que a matriz de tradução da conta contábil seja importada por intermédio de arquivo CSV ou TXT. A alternativa de importação em CSV (campos separados por vírgula - ponto e vírgula), permite a otimização do processo de relacionamento de contas, por intermédio da utilização do Excel.

No arquivo Excel, as informações são separadas por colunas, conforme ordem a seguir:

Coluna:	Descrição:	Formato:
A	Conta Contábil Externa existente no plano de referência SPED	999999999
B	Natureza da Conta Contábil de acordo com o manual SPED	9
C	Data de Início da validade da tradução de contas SPED	DD/MM/AAAA
D	Data de Fim da validade da tradução de contas SPED	DD/MM/AAAA
E	Descrição	x(40)
F	Conta Contábil Sistema	99999999
G	Plano de Centro de Custo Sistema	x(8)
H	Centros Custo Sistema	99999
I	Unidade de Negócio	x(03)

 **Importante:**

Os campos que possuem formato numérico devem ter seus valores mantendo os zeros a esquerda. Exemplo, para o centro de custo 1, cujo formato é 99999, deve ser informado 00001.

Quando da importação, o sistema pode encontrar algumas inconsistências nas informações a serem importadas, nesses casos, as informações que apresentaram inconsistências não são importadas, sendo apresentado no final do processamento um relatório com todos os erros ocorridos, permitindo que esses sejam corrigidos para uma nova importação. Por esse motivo, sugere-se que ao desenvolver o arquivo de importação no Excel, seja mantida uma matriz do arquivo no formato XLS, e essa matriz seja salva como outro arquivo no formato CSV, isso deve-se ao fato de que quando o Excel abre arquivos no formato CSV, ele interpreta os zeros a esquerda como valor nulo e não apresenta os mesmos. O mesmo não ocorre com arquivos no formato XLS.

O arquivo a ser importado também pode ser elaborado em arquivo texto, para essas situações será necessário utilizar ponto e vírgula para separar as informações.

A primeira linha do arquivo, deverá conter obrigatoriamente o seguinte cabeçalho:

Conta Ctbl Externa Sped;Natureza;Data Início;Data Fim;Descrição;Conta Contábil;Plano de Centro de Custo;Centros de Custo;Unidade Negócio

A descrição da Conta Ctbl Externa, o plano de centro de custo, centro de custo e a unidade de negócio não são obrigatórios.

A Conta Ctbl Externa não é exigida caso na Matriz SPED esteja parametrizado para não exigir a conta referencial. Neste caso, deverá ser mantida a primeira coluna em branco no arquivo. Caso seja um arquivo no formato .csv, então deverá ser formatada a primeira coluna como TEXTO, para que seja mantida a coluna em branco no arquivo.

O código da natureza da conta contábil do plano referencial SPED, deve ser igual a:

1 - Ativo

2 - Passivo

3 - Patrimônio Líquido

4 - Contas de Resultado

5 - Contas de Compensação

9 - Outras

Importar Matriz Trad Cta Ctbl SPED

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível permitir a importação da matriz de tradução da conta contábil a partir de um arquivo Excel ou texto.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar Lista	Quando acionado, apresenta a tela Executa Importação SPED Contábil, na qual é possível definir o destino das mensagem de erros ocorridos durante o processo de importação, bem como, dar início a execução da importação.
Layout de Exportação	Quando acionado, apresenta a tela Layout Import Conta Contábil SPED, na qual é possível salvar e visualizar o arquivo de layout de importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unid Organizacional	Inserir a unidade organizacional relacionada a matriz que está sendo importada.
Matriz Trad Contas	Exibe o código e a descrição da matriz de tradução de contas para a qual será importada as informações do arquivo CSV.
Nome Arquivo	Selecionar por intermédio do botão Pesquisa o arquivo cujas informações devam ser importadas. Importante: O arquivo informado deve respeitar as definições do layout de importação.

Executa Importação SPED Contábil

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível definir o destino das mensagem de erros ocorridos durante o processo de importação, bem como dar início a exe
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetros	Quando assinalada a opção Atualiza Cta Ctbl Externa, a conta contábil externa será atualizada no momento da importação. Independente da matriz estar parametrizada para não exigir a conta referencial (conta externa), este parâmetro facilita a atualização para branco deste campo na Matriz, ou para uma nova conta externa. Podendo atualizar além da conta externa também as datas, a natureza, e a descrição da conta.
Mensagens	Assinalar uma das opções determinando destino de impressão das mensagens de erros apresentadas durante a importação. As opções disponíveis são: - Na Tela – determina que as mensagens de erro devam ser apresentadas em tela. - Em Arquivo – determina que as mensagens de erro devam ser geradas em arquivo. Nota: Para essa opção é possível optar para que o arquivo seja visualizado, para isso, é necessário assinalar a opção Visualiza Arquivo.
Execução	Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução).

Layout Import Conta Contábil SPED

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível salvar e visualizar o arquivo de layout de importação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Impressão Arquivo Layout	Inserir o diretório e nome do arquivo a ser gerado com layout de importação.
Visualiza Arquivo	Quando acionado, determina que o arquivo a ser gerado deve ser apresentado em tela.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [controladoria_financas](#) [versao_12](#)
[importar_matriz_trad_cta_ctbl_sped](#) [utb730aa](#) [datasul](#)