

Imprimir Cheques - APB741ZA

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Imprimir Cheques - APB741ZA

Visão Geral do Programa

O cheque pode ser impresso antes ou depois da confirmação de pagamentos. Veja mais informações na descrição do programa [Confirmar Cheque \(APB715AA\)](#).

Os cheques também podem ser gerados na implantação de antecipações e pagamentos extra-fornecedor, desde que o usuário esteja habilitado a preparar e liberar pagamentos.

Quando o nome do favorecido do cheque for o Fornecedor, este será impresso no cheque.

Somente é possível efetuar a reemissão de um cheque no programa [Reemissão Cheques \(APB730ZA\)](#).

A impressão de cópias de cheques pode ser efetuada de cheques ainda não impressos, ou seja, somente gerados e, para cheques já impressos. Não existindo limite de quantidade para reimpressão de cópias.

São apresentados para seleção somente os pagamentos que estão com número de cheque igual a zero. Quando o número do cheque de um pagamento for igual a zero, determina que a impressão do cheque será efetuada pelo sistema. Dessa forma, o pagamento receberá o número de cheque, de acordo com as informações do talonário informado. Caso tenha sido informado o número do cheque para o pagamento no lote ou no pef/antecip, o sistema entende que a impressão do cheque deve ser manual. Veja mais informações na descrição do programa [Pagar Via Caixa ou Cheque \(APB711AA\)](#).

O programa Imprimir Cheques somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário. Veja mais informações na descrição do programa [Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento \(APB004AA\)](#).

Não há restrições ao tipo de impressora; qualquer impressora pode ser utilizada. Um único cuidado deve ser tomado no momento de configurar a impressora, para que seja respeitado o layout do cheque - caracteres comprimidos, saldo de páginas.

Impressão Cheque

Objetivo da tela:	Permitir a impressão de cheques e cópias de cheques gerados no módulo de Contas a Pagar.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Imprime	Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Cheques .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento de origem dos cheques.
Portador	Inserir o código do Portador de origem dos cheques.
Finalidade	Inserir a finalidade econômica utilizada na geração dos cheques.
Cheque – Imprime	Quando assinalado, determina que será efetuada a impressão de cheques, apresentando tabela para selecionar os cheques a serem impressos. Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Cheques.  Importante: O preenchimento desse campo é opcional, sendo possível emitir somente cópias de cheques.

Cheque – Imprime Todos	Quando assinalado, determina que são impressos todos os cheques definidos na parametrização, não apresentando tabela para a seleção dos cheques. Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cheque Imprime for assinalado.
Cheque – Testa Impressão	Quando assinalado, determina que antes da impressão dos cheques é efetuada uma verificação ou prova de impressão. Importante: Se efetuado o teste de impressão, o sistema alimenta o número do próximo cheque do talonário, inutilizando esse número para impressão de outros cheques.
Talonário	Inserir o número do talonário de cheques, do qual será impresso o cheque. Importante: O usuário deve possuir permissão para utilização do talonário de cheques. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Talonário de Cheques. Esse campo somente é habilitado se o campo Cheque Imprime for assinalado.
Cidade – Empresa	Quando assinalado, determina que a cidade a ser impressa no cheque é a da Empresa do Estabelecimento informado. Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cheque Imprime for assinalado.
Cidade – Estabelecimento	Quando assinalado, determina que a cidade a ser impressa no cheque é a do Estabelecimento informado. Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cheque Imprime for assinalado.
Destino Cheque	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do cheque gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cheque Imprime for assinalado. Quando selecionada a opção de destino impressora é apresentado o campo Impressora Slip. Esse campo é assinalado quando a impressão do cheque for com a utilização de impressora do tipo Slip.
Impressora Slip	Quando assinalado, determina que a impressora a ser utilizada para impressão do cheque é do tipo Slip. Na emissão do cheque com utilização da impressora Slip, será impresso no verso deste o histórico informado. Importante: Esse campo somente é apresentado se for selecionada a opção de destino Impressora.
Cópia Cheque – Imprime	Quando assinalado, determina que é impressa cópia para os cheques. Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Cheques. Importante: Permite a impressão de cópias de cheques ainda não impressos (somente gerados) e para os cheques já impressos; não havendo limite de quantidade para impressão.
Cópia Cheque – Analítico	Quando assinalado, determina que as cópias dos cheques serão impressas de forma analítica, sendo relacionados todos os títulos, antecipações e pagamentos extra fornecedor pagos por intermédio do cheque.

27/09/2025, 08:52

Imprimir Cheques - APB741ZA - Linha Datasul - TDN

	Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cópia Cheque Imprime for assinalado.
Cópia Cheque – 2 Por Página	Quando assinalado, determina que serão impressas duas cópias de cheques por página. Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cópia Cheque Imprime for assinalado.
Histórico – Imprime	Quando assinalado, determina que será impresso o histórico implementado no documento pago por intermédio do cheque. Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cópia Cheque Imprime for assinalado.
Histórico – Posições	Inserir a quantidade de posições para a descrição do histórico do documento pago por intermédio do cheque a ser apresentado na cópia. Importante: Para que esse campo seja informado, deve ser assinalado o campo Cópia Cheque Imprime.
Destino Cópia	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do cheque gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. Ao selecionar a opção para impressão de cópia de cheque, as opções terminal e impressora estão desabilitadas, posicionando a impressão para arquivo. Sendo necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. Importante: Esse campo somente é habilitado se o campo Cópia Cheque Imprime for assinalado.
Período Emissão	Inserir o período de emissão dos cheques a serem impressos.

Seleciona Cheques

Objetivo da tela:	Permitir a impressão de cheques e cópias de cheques. São apresentados para seleção somente os pagamentos que estão com número de cheque igual a zero. São apresentados para seleção somente os pagamentos que estão com número de cheque igual a zero. Quando o número do cheque de um pagamento for igual a zero, determina que a impressão do cheque será efetuada pelo sistema. Dessa forma, o pagamento receberá o número de cheque, de acordo com as informações do talonário informado. Caso tenha sido informado o número do cheque para o pagamento no lote ou no pef/antecip, o sistema entende que a impressão do cheque deve ser manual. Veja mais informações na descrição do programa Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA).
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa	Quando acionado, permite limitar a quantidade de cheques que devem ser apresentados na tela Seleciona Cheques .
Filtro	Veja mais informações na descrição da tela Filtro Cheque Emitido .
Todos	Quando acionado, permite marcar todos os cheques de uma única vez. Importante:

	Os cheques a serem emitidos podem ser marcados individualmente.
Nenhum	Quando acionado, permite desmarcar todos os cheques marcados.

Filtro Cheque Emitido

Objetivo da tela:	Permitir filtrar os cheques a serem apresentados na tela Seleciona Cheques .
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fornecedor	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com favorecido igual a “fornecedor”.
Portador	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com favorecido igual a “portador”.
Outros	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com favorecido igual a “outros”.
Cópias Emitidas	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com cópias que já foram emitidas.
Cópias Não Emitidas	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques em que as cópias não foram emitidas.
Impressos	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques já impressos.
Não Impressos	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques que ainda não foram impressos.
Cancelados	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques cancelados.
Não Cancelados	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques não cancelados.
Confirmados	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques confirmados.
Não Confirmados	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques não confirmados.
Cheq ADM	Opção não habilitada.
Cheque Normal	Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques normais.
Gerado	Opção não habilitada.
Emitido	Opção não habilitada.
Cancel Solic	Opção não habilitada.
Retirado	Opção não habilitada.
Baixado	Opção não habilitada.
Banco	Opção não habilitada.
Termo Respons	Opção não habilitada.
Tesouraria	Opção não habilitada.

Conteúdos Relacionados:

- Cheque
- Cópia do Cheque
- Mensagem 1289 na Emissão de Cheques
-  Controle Decimais para o Chile
- Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)

[Registrar Pagamento Extra Fornecedor \(APB702AA\)](#)

[Registrar Antecipações \(APB701AA\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [contas_a_pagar](#)
[apb](#) [versao_12](#) [imprimir_cheques](#) [apb741za](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)