

Lançamento Contábil Módulo - FGL702AB

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Lançamento Contábil Módulo - FGL702AB

Visão Geral do Programa

O saldo por conta contábil, centro de custo e unidade de negócio será utilizado na geração do arquivo do SPED Contábil, para o registro de saldos para os Diários Auxiliares. Estas informações não são obrigatórias, mas quando informadas, serão consideradas na extração dos dados.

Para a geração dos dados para o arquivo da IN86, continuarão sendo utilizados os saldos por conta contábil e centro de custo e unidade de negócio em branco; não informados.

Matriz Saldo Conta Contábil p/ Módulo

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis a serem utilizados na geração do arquivo IN 86 por módulo, exercício, período e finalidade econômica. Também permite a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis por centro de custo e unidade de negócio, a serem utilizados na geração do arquivo SPED Contábil por módulo, exercício, período e finalidade econômica.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Calcula Saldos	Quando acionado, determina o cálculo dos saldos das contas contábeis selecionadas.  Importante: Antes de iniciar o processo de cálculo de saldos será apresentada a seguinte mensagem: <i>Confirma Cálculo dos Saldos?</i> <i>Esta opção efetua o cálculo do saldo inicial, conforme as informações fornecidas, de todas as contas que se encontram no browse. Inclusive das contas que já tiveram saldo mantido manualmente. Caso não deseje calcular o saldo para alguma conta deverão ser utilizadas faixas de seleção.</i> Caso seja informado o plano de centro de custo nos parâmetros, serão calculados os saldos das contas que estejam no browse, e mais para as contas e centros de custos que tenham saldo no período selecionado.  % que caso na época a parametrização de restrições tenha sido alterada, então facilita considerarmos as movimentações realizadas, pois estas deverão ser apresentadas no arquivo do SPED Contábil. Lembrando que, os saldos com centro de custo ou unidade de negócio não serão considerados no arquivo da IN86, só para o SPED Contábil.
Seleção	Quando acionado, permite selecionar uma faixa de contas contábeis a serem apresentadas no Browse Saldos Contábeis no Módulo. Veja mais informações na descrição da tela Faixa.
Gera Contas	Quando acionado, determina a geração das contas no Browse Saldos Contábeis no Módulo, conforme os parâmetros inseridos.  Importante: A geração de linhas para os saldos contábeis do módulo será efetuada para o estabelecimento informado, ou para todos os estabelecimentos, conforme a opção informada. Caso tenha sido informado o plano de centro de custos, serão consideradas as restrições deste plano para gerar as contas e seus centros de custos. Isto para facilitar a entrada dos saldos, considerando as parametrizações atuais.
Atualiza	Quando acionado, determina a atualização das informações no Browse Saldos Contábeis no Módulo.

Inclui	Veja mais informações na descrição da tela Saldo Conta Contábil p/ Módulo .
Elimina	Quando acionado, determina a eliminação da conta contábil marcada do Browse Saldos Contábeis no Módulo.
Histórico	Veja mais informações na descrição da tela Histórico Alterações nos Saldo .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Módulo	Inserir o código do módulo para o qual será efetuada a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis.
Plano Contas	Inserir o código do plano de contas para o qual será efetuada a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis.
Plano CCusto	Inserir o código do plano de centro de custo para o qual será efetuada a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis.
Cenário Contábil	Inserir o código o cenário contábil para o qual será efetuada a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis.
Finalidade	Inserir o código da finalidade econômica para o qual será efetuada a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis.
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento para o qual será calculado o saldo das contas.
Todos os Estabelecimentos	Quando assinalado, determina que será calculado o saldo das contas para todos os estabelecimentos da empresa.
Exercício	Inserir o exercício para o qual será efetuada a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis.
Período	Inserir o período para o qual será efetuada a manutenção dos saldos iniciais das contas contábeis.

 **Importante:**
Depois de inseridas as informações acima descritas, é necessário acionar o botão **Atualiza**.

Faixa

Objetivo da tela:	Permitir selecionar as faixas a serem consideradas na carga das informações em tela.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Contábil	Inserir a faixa de conta contábil a ser considerada na seleção de registros.
Unid. Negócio	Inserir a faixa de unidade de negócio a ser considerada na seleção de registros.
Centro de Custo	Inserir a faixa de centro de custo a ser considerada na seleção de registros.

Saldo Conta Contábil p/ Módulo

Objetivo da tela:	Permitir inserir uma conta contábil no Browse Saldos Contábeis no Módulo, localizado na tela Matriz Saldo Conta Contábil p/ Módulo .
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Contábil	Selecionar a conta contábil a ser inserida nos Contábeis no Módulo.
Unid Negócio	Inserir a unidade de negócio da conta contábil.
Centro de Custo	Inserir o centro de custo da conta contábil, caso tenha sido informado o plano de centro de custo nos parâmetros. ⓘ Importante: Não será verificada a restrição da conta contábil na inclusão manual, pois no período que está sendo informado o saldo inicial, pode ter havido alteração nas parametrizações, e mesmo assim, os lançamentos efetuados deverão ser apresentados no arquivo do SPED Contábil. Então, será permitido informar um centro de custo que não atenda a restrição atual, e caso tenha lançamentos nesta composição, este saldo inicial será considerado.
Saldo	Inserir o saldo da conta contábil.
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento da conta contábil.

Histórico Alterações nos Saldo

Objetivo da tela:	Permitir apresentar o histórico da atualização ou inserção manual de saldo pelo usuário.
--------------------------	--

Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura contabilidade_fiscal
fql versao 12 lancamento contabil modulo fql702ab



Política de privacidade

Termos
de uso