

Layout Movimento Fluxo Caixa - CFL

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Layout Movimento Fluxo Caixa - CFL

Visão Geral do Programa

Esse cadastro permite registrar de layouts dos movimentos do fluxo de caixa de outros sistemas.
O layout define como as informações devem estar dispostas no arquivo ASC para importação.

Exemplo:
A ocorrência a seguir contém informações inerentes ao arquivo a ser importado.

Nr Fluxo	1
Data Movimento	01/09/2001
Estabelecimento	JLE
Unidade Negócio	ADM
Tipo Fluxo	3.6
Fluxo Movimento	SAI
Tipo Movimento	RE
Módulo	APB
Valor Movimento	1.000,00
Histórico Título	1250
Descrição Conteúdo	Fluxo de Caixa

Para que todos os atributos sejam importados o layout pode ser assim:

Conteúdo	Posição	Tamanho
Nr Fluxo	1	4
Data Movimento	5	6
Estabelecimento	11	3
Unidade Negócio	14	3
Tipo Fluxo	17	5
Fluxo Movimento	22	3
Tipo Movimento	25	2
Módulo	27	3
Valor Movimento	30	18
Histórico	48	25
Descr. Conteúdo	73	30

Caminho Básico

01. Visualizar as informações apresentadas em tela.

Caminhos Alternativos

Alterar Filtro

- 01. Selecionar o critério de seleção.
- 02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.
- 03. Acionar **Aplicar**.

Detalhar Layout Movimento Fluxo Caixa

01. Selecionar o layout a ser detalhado.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão **Detalhar**.
03. Acionar **Layout Movimento Fluxo Caixa**.

**Nota:**

A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, é apresentado os layouts cadastrados. Para visualizar o detalhe de outro layout, selecione-o para que este seja apresentado no lado direito da tela.

04. Visualizar os detalhes do layout movimento fluxo caixa.

Detalhar Linha Layout Movimento Fluxo

01. Selecionar o layout cujas linhas do layout devam ser detalhadas.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão **Detalhar**.
03. Acionar **Linha Layout Movimento Fluxo(s)**.

**Nota:**

Será apresentada a tela [Linha Layout Movto Fluxo](#), na qual é possível consultar as linhas do layout movimento de fluxo relacionadas ao Layout.

Adicionar Layout Movimento Fluxo Caixa

01. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão **Adicionar**.
02. Acionar o botão **Layout Movimento Fluxo Caixa**.
03. Inserir as informações solicitadas.

**Nota:**

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

04. Acionar **Salvar** ou **Salvar e Novo** para efetuar um novo registro.

Adicionar Linha Layout Movimento Fluxo

01. Selecionar o motivo de devolução de cheques cujos custos de devolução deva ser adicionado.
02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão **Adicionar**.
03. Acionar **Linha Layout Movto Fluxo**.

**Nota:**

Será apresentada a tela [Linha Layout Movto Fluxo](#), na qual é possível adicionar linhas ao layout movimento fluxo caixa.

Alterar Layout Movimento Fluxo Caixa

01. Selecionar o layout a ser alterado.
02. Acionar **Alterar**.
03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para o layout do movimento fluxo de caixa.

**Nota:**

Os campos apresentados na alteração estão descritos na inclusão.

04. Acionar **Salvar**.

Remover Layout Movimento Fluxo de Caixa

01. Selecionar o layout a ser excluído.

02. Acionar **Remover**.

03. Acionar **Confirmar**.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [financeiro](#) [controladoria](#) [cfl](#)
[fluxo_de_caixa](#) [versao_12](#) [layout_movimento_fluxo_caixa](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)