

Liquidar_Título_Utilizando_Previsão_-_ACR726AA

 Tempo aproximado para leitura: 13 minutos

Liquidar Título Utilizando Previsão - ACR726AA

Visão Geral do Programa

Quando do registro de título relacionado a previsões, deve-se baixar a previsão, evitando duplicidade de receitas previstas. Esta baixa de previsões pode ser efetuada no momento da implantação do título relacionado, ou ainda na liquidação dele.



Importante:
Títulos do tipo previsão **NÃO POSSUEM EFEITO CONTÁBIL**. Este tipo de título é gerencial e não apresenta nenhuma contabilização, desta forma, sua baixa serve apenas para liquidar a previsão.

Exemplo:

Para prever as entradas de caixa, determinada empresa implementou para um de seus clientes uma previsão de recebimento de \$1.500,00. Quando efetuado o devido faturamento para o cliente, a Nota Fiscal gerou o Título 334/1, no valor de \$ 1.650,00. No momento da Liquidação deste título, é necessário que a previsão seja baixada para que não seja mais considerada no Fluxo de Caixa da empresa. Desta forma, mesmo que a previsão possui um valor superior ao valor do título, é possível baixar totalmente a previsão, no momento da liquidação do título.

É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição [Atualização Lotes de Liquidação \(ACR781AA\)](#).

Manutenção Lotes Liquidação ACR

Objetivo da tela:	Permitir baixar títulos do tipo previsão, no momento da execução de liquidação de títulos relacionados.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Lote	Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR .
Movimentos	Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR .
Configura RPC	Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Ver mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC .
Totais	Quando acionado, é apresentada janela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote.
Opções Avançadas	Quando acionado, é apresentada tela, onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. Veja mais informações na descrição da tela Altera Datas .
Atualiza	Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote.

Inclui Lote Liquidação ACR

Objetivo da tela:	Permitir incluir um novo lote de liquidação de títulos.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos.
Referência	Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Tdhd onde 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema. Nota: A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez.
Data Geração	Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito, na inclusão de cada título para liquidação.
Total Movimento	Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base. Nota: Caso seja informado o valor 0,00 (zero) neste campo, não é efetuada validação na atualização do lote de liquidações.
Tipo Liquidação	Selecionar a opção que determina o tipo de liquidação a ser utilizada. Nota: Para liquidação de título utilizando previsão sugere-se o tipo Lote. É também possível utilizar a liquidação automática, sendo necessário modificar cada item de liquidação para determinar as previsões a serem utilizadas.
Despesa Bancária	Neste quadro são apresentados campos onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao módulo de Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação este valor de despesa bancária não é estornado. Importante: Não é possível determinar despesas bancárias quando o tipo de liquidação for Perdas Dedutíveis.
Despesa Bancária Moeda	Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária.
Despesa Bancária Portador	Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária. Importante: Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo Portador é desabilitado, sendo automaticamente considerado o portador inserido neste campo de Despesa Bancária Portador.

Despesa Bancária Carteira	Inserir o código da carteira do portador relacionado à despesa bancária. Importante: Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo Carteira também é desabilitado, sendo automaticamente considerada a carteira inserida neste campo de Despesa Bancária Carteira.
Despesa Bancária Total Desp Bcia	Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação. Importante: O valor inserido deve representar um lançamento de despesa bancária efetivamente ocorrido no portador para a liquidação dos títulos deste lote.



Nota:
Alguns campos desta tela de lote de liquidação não são utilizados para liquidação de títulos, utilizando previsão e estão melhor explicados na descrição do programa [Liquidar Título \(ACR726AA\)](#).

Itens Lote Liquidação ACR

Objetivo da tela:	Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação ACR .

Inclui Item Lote Implantação ACR

Objetivo da tela:	Permitir incluir títulos no lote de liquidação. Esta tela é apresentada automaticamente, quando não existir títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Liquidação ACR.  Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Inclusão Itens Lote de Liquidação.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abatimento Previsão	Quando acionado, é possível abater previsões na liquidação do título. Será apresentada tela para escolha das previsões relacionadas ao cliente do título. Veja mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação.
Espécie	Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado.

Série	Inserir a série do título a ser liquidado.
Título	Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. Importante: Quando acionado o botão Pesquisa, é apresentada a tela de faixa de documentos para seleção.
Tit Banco	O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação.
Vencto	Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado.
Moeda	Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado.
Portador	Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado.
Saldo	Exibe o valor do saldo do título.
Tipo Liq	Selecionar a opção Pagamento . Para liquidações de títulos utilizando DNI, deve-se selecionar a opção Pagamento .
Estorna Comissão	Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação.
Moeda	Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação.
Portador	Inserir o portador e carteira. Nota: Na liquidação com previsão, o portador e carteira possuem o mesmo objetivo da liquidação de título normal.
Crédito	É sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação. Nota: A data informada neste campo não pode ser superior a data geração inserida no lote.
Liquidação	Inserir a data de liquidação. Nota: Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.
Tip Cal Jur	Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. <u>Fórmula:</u> saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. <u>Fórmula:</u> juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100).
Cotação R\$	Inserir a cotação da moeda a ser utilizada.
Cotação R\$	Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do título, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

VI Liquidação	Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo.
VI Recebido	Exibe o valor total recebido pela liquidação do título.
Abat Previsão	Exibe o valor total determinado a ser abatido de previsões. Não é necessário que o valor deste total seja idêntico ao valor da liquidação. Como as previsões são títulos não contábeis é possível baixar previsões de valor inferior, igual ou ainda superior ao valor total da liquidação. O valor deste campo é determinado pelas previsões consideradas na liquidação.

 **Nota:**
Os demais campos desta tela não estão diretamente relacionados ao objetivo desta função que é de apresentar a liquidação de títulos baixando previsões. Desta forma os campos não apresentados neste programa são explicados na descrição do programa [Liquidar Título \(ACR726AA\)](#).

Faixa Contas a Receber

Objetivo da tela:	Permitir determinar faixas de títulos a serem apresentadas na tela Inclui Item Lote Liquidação.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data	Neste campo devem ser inseridas as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Estabelecimento	Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Espécie	Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Série	Neste campo devem ser inseridas as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Título	Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Parcela	Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Cliente	Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.
Processo Exportação	Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Abatimento Previsões

Objetivo da tela:	Permitir abater previsões na liquidação do título.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa	Quando acionado, é apresentada tela, onde podem ser definidas informações de faixa, determinando as previsões a serem apresentadas na tabela (<i>browse</i>).
Classificação	Quando acionado, é apresentada tela, onde é possível assinalar a opção desejada de classificação das previsões apresentadas na tabela (<i>browse</i>).

Detalhe	Quando acionado, é possível visualizar detalhes de determinada previsão apresentada.
---------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Previsões Relacionadas	Nesta tabela (<i>browse</i>) somente são apresentadas as previsões determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.  Importante: Somente são apresentadas previsões registradas em data igual ou inferior a data informada como data crédito na tela de Inclusão de título para liquidação.
Estab	Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos.
Refer	Exibe a referência determinada para o lote de liquidação.
Sequência	Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação.
Previsões do Cliente / Matriz	Assinalar uma das opções, determinando as previsões a serem apresentadas na tabela (<i>browse</i>). As opções disponíveis são: Cliente – Quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas apenas as previsões registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz – Quando assinalada esta opção, determina-se que devem ser apresentadas as previsões registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as previsões dos demais clientes relacionados a mesma matriz do cliente do título.
Zera Saldo	Para que determinada previsão tenha seu saldo zerado, mesmo sendo superior ao valor do título que está sendo liquidado, é necessário marcar a previsão na tabela (<i>browse</i>), determinar o valor a ser abatido e assinalar este campo zera saldo.  Importante: Esta opção é efetuada para cada previsão, sendo que o valor inserido no campo Abatimento não pode ser superior ao valor do título que está sendo liquidado.
Moeda Previsão Valor Abat Original	Exibe o valor a ser abatido na moeda da previsão marcada.
Moeda Abatimento A Abater	Exibe o valor a ser abatido na moeda do título que está sendo liquidado.
Moeda Abatimento Já Abatido	Exibe o valor total já abatido de previsões.  Nota: O valor é apresentado na moeda do título que está sendo liquidado.

Para confirmar a utilização da previsão ou das previsões na liquidação do título, deve-se acionar o botão **OK**, que retorna a tela de inclusão de títulos.

Nesta tela de inclusão de títulos no lote de liquidação, também deve ser acionado o botão **OK**, que exibe tela de Manutenção de Itens do Lote de liquidação, onde novamente deve ser acionado o botão **OK** apresentado.

Desta forma, é retornada a tela base de liquidação, onde podem ser visualizadas informações dos títulos que estão sendo liquidados sendo que, para confirmar a liquidação destes, deve-se acionar o botão **Atualizar**.

Altera Datas

Objetivo da tela:	Permitir efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:								
Data Geração	Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos.								
Liquidação	Inserir a nova data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação.								
Data Crédito	Inserir a nova data crédito dos títulos do lote de liquidação.								
Altera Títulos Cobrança Normal	Ao assinalar esse campo, determina que na alteração são considerados títulos de cobrança normal.								
Recalcula Juros/ Desconto/ Abatimento	Ao assinalar esse campo, determina que devem ser recalculados os valores de desconto e abatimento com base na nova data informada. Exemplo: Determinado título tem a seguinte condição de cobrança: <table><tr><td>Dias Vencto</td><td>% Desconto</td></tr><tr><td>-10</td><td>0,5</td></tr><tr><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td></tr></table> Caso a data de liquidação seja até 10 dias, terá um desconto de 2% e se for até 20 dias, terá um desconto de 5%. No caso de dias vencimento negativo, representa o número de dias após o vencimento. Portanto, mesmo que o título seja pago com atraso de 10 dias, terá um desconto de 0,5%. O desconto somente será considerado, caso a data de liquidação seja igual ou inferior a data de desconto, e o percentual padrão da condição estiver no título.	Dias Vencto	% Desconto	-10	0,5	10	2	20	5
Dias Vencto	% Desconto								
-10	0,5								
10	2								
20	5								

Conteúdos Relacionados:

- Previsão
- Registrar Previsão (ACR700AA)
- Liquidar Título (ACR726AA)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contas_a_receber

acr

versao_12

acr726aa_003

liquidar_titulo_utilizando_previsao

datasul

acr726aa

acr781aa



Política de
privacidade

Termos
de uso