

Liquidação de Câmbio de Exportação - EC0004

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Liquidação de Câmbio de Exportação - EC0004

Visão Geral do Programa

Esse programa gerará a movimentação de baixa do título no módulo Contas a Receber integrado ao módulo Caixa e Bancos. A contabilização desses movimentos é efetuada nos módulos Contas a Receber e Caixa e Bancos.

A baixa dos títulos pode ser Automática ou Manual.

- Automática, desta forma todos os títulos são baixados pelo valor vinculado ao contrato em um único momento.
- Manual, desta forma é possível efetuar a baixa de um documento individualmente, permitindo assim a baixa parcial.

Para efetuar a baixa de documentos de um Contrato deve ser observado:

- A data de baixa deve ser maior ou igual à data do Contrato;
- O valor a ser baixado não pode ultrapassar o valor vinculado ao contrato no registro deste;
- O portador informado não pode ser na moeda do documento ou na moeda corrente.

É possível efetuar baixassem Contratos de Câmbio de Exportação do tipo “Pronto”.

O contrato do tipo “Pronto” com situação igual a “Contratado”, somente pode ser baixado após de terem sido informados o Número e Data.

Quando o Contrato for do tipo “Pronto”, é possível baixar títulos com a situação do contrato igual a “Pendente de Contrato”, para isto, é necessário assinalar o campo “Cambio a Liquidar”. Desta forma, os títulos são baixados e o Contrato passa a ter o status de “Liquidado Sem Contrato”.

Quando ocorrer a baixa de todos os títulos do Contrato que tenha a situação igual a Contratado, e a soma dos valores baixados for igual ao valor do Contrato, a situação deste passa a ser igual a “Liquidado”.

Ao realizar a baixa de um ou mais títulos, será efetuada a atualização automática do saldo a liquidar do contrato.

Liquidação Câmbio Exportação

Objetivo da tela:	Permitir o registro da baixa do Contrato de Câmbio de Exportação, baixando os títulos vinculados a este contrato.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Vá Para	Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Contrato Exportação .
Chave Alternativa	Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio .

Vá Para Contrato Exportação

Objetivo da tela:	Permitir identificar um Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado.  Nota: O Contrato de Câmbio de Exportação também pode ser identificado por intermédio dos botões Primeiro, Anterior, Próximo e Último. Ou ainda, pressionando o botão Pesquisa.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento relacionado ao Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado.
Referência	Inserir a referência informada para o Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado.
Dt Referência	Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado.

Chave Alternativa Para Contrato Câmbio

Objetivo da tela:	Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Contrato	Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031 .
Dt Contrato	Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031 .

Liquidação Câmbio Exportação – EC0004 – Pasta Títulos

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a baixa de todos os títulos pelo valor vinculado ao contrato em um único momento ou baixar parcialmente um título.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Automático	Veja mais informações na descrição da tela Baixa Automática de Documento .
Manual	Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Manual – EC0004B .
Nr Proc Exp	Ao acionar esse botão é possível consultar as informações relacionadas ao Processo de Exportação, caso o usuário possua o módulo Exportação Implantado.
Filtro	Veja mais informações na descrição da tela Filtro – EC0037 .

Baixa Automática de Documento

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a baixa de todos os títulos pelo valor vinculado ao contrato em um único momento.
	 Nota: O botão Automático somente é habilitado quando existir títulos vinculados ao Contrato de Câmbio selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pagamento	Inserir a data de pagamento dos títulos relacionados ao contrato.
	 Nota:

	A data de pagamento informada deve ser maior ou igual à data do contrato.
Câmbio a Liquidar	Quando o contrato for do tipo “Pronto”, é possível baixar títulos com a situação do contrato igual a “Pendente de Contrato”, para isso, é necessário assinalar esse campo. Dessa forma, os títulos são baixados e o Contrato passa a ter o status de “Liquidado Sem Contrato”. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a situação do contrato for igual a “Pendente de Contrato”.
Referência	Inserir uma referência para a liquidação dos documentos. Nota: É obrigatório o preenchimento desse campo.
Cotação	É exibida neste campo a cotação da Moeda. Somente para contrato do tipo “Pronto” e com situação igual a “Contratado”, deve ser apresentado em default à cotação da tabela de “Cotação”, conforme a data corrente. A cotação deve ser diferente de “0”.
Portador	Inserir o código do Portador onde ocorrerá à entrada de valores. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente.
Tp Receita	Inserir o código que represente um Tipo de Receita.

Liquidação Manual – EC0004B

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações referentes à baixa de documento de forma manual, permitindo efetuar a baixa parcial de um título. Nota: O botão Manual somente é habilitado quando existir títulos vinculados ao Contrato de Câmbio selecionado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pagamento	Inserir a data de baixa do documento. Nota: A data da baixa deve ser maior ou igual à data do contrato.
Câmbio a Liquidar	Quando o Contrato for do tipo “Pronto”, é possível baixar títulos com a situação do contrato igual a “Pendente de Contrato”, para isto, é necessário assinalar este campo. Desta forma, os títulos são baixados e o Contrato passa a ter o status de “Liquidado Sem Contrato”. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a situação do contrato for igual a “Pendente de Contrato”.
Referência	Inserir uma referência para a liquidação dos títulos.
Portador	Inserir o código do Portador onde ocorrerá o crédito. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente.

Tp Receita	Inserir o código que represente um Tipo de Receita.
Cotação	Exibe a cotação da moeda, podendo ser aqui alterada.
VI Movto ME	Inserir o valor a ser baixado na moeda estrangeira.
VI Movto	Exibe o Valor do Movimento convertido pela cotação exibida no campo "Cotação".

Filtro – EC0037

Objetivo da tela:	Permitir informar as faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Num Processo	Inserir os números inicial e final de números de processos de exportação, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos.
País	Inserir os códigos inicial e final de País, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos.
Cliente	Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos.
Vencimento	Inserir uma faixa de data de vencimento de cambiais, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos.

Conteúdos Relacionados:

[Vincular várias vezes o mesmo Título ao Contrato de Câmbio](#)

[Cadastros](#)

[Contrato de Câmbio de Exportação \(EC0003\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

controle_de_cambio

mec

versao_12

ec0004

liquidacao_de_cambio_de_exportacao



Política de
privacidade

Termos
de uso