

Liquidação de Câmbio de Importação - EC0002

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Liquidação de Câmbio de Importação - EC0002

Visão Geral do Programa

Esse programa é destinado a geração da movimentação de baixa do título no módulo Contas a Pagar integrado ao módulo Caixa e Bancos. A contabilização destes movimentos é efetuada nos módulos de Contas a Pagar e Caixa e Bancos.

A baixa dos títulos pode ser Automática ou Manual.

- **Automática**, dessa forma todos os títulos são baixados pelo valor vinculado ao contrato em um único momento.
- **Manual**, dessa forma é possível efetuar a baixa de um documento individualmente, permitindo assim a baixa parcial.

Para efetuar a baixa de documentos de um contrato deve ser observado:

- A data de baixa deve ser maior ou igual à data do Contrato;
- Os títulos devem pertencer ao Contrato selecionado e possuir saldo;
- O valor a ser baixado não pode ultrapassar o valor vinculado ao contrato no registro deste;
- O portador informado deve ser na moeda do documento ou na moeda corrente;
- O Contrato de Câmbio de Importação deve ser do tipo "Pronto" ou "Empréstimo", com situação igual a "Contratado".

Ao realizar a baixa de um ou mais títulos, será efetuada a atualização automática do saldo a liquidar do contrato.

Se a soma de todos os títulos baixados de um contrato for igual ao valor do contrato, a situação do contrato passa a ser igual a "Liquidado".

Ao efetuar a liquidação de títulos vinculados ao contrato de câmbio de importação via cheque e existir integração entre o módulo Câmbio e o módulo Contas a Pagar do Datasul-EMS 5, é necessário informar o número de talonário de cheques. Essa informação é necessária para que o talonário e o cheque sejam validados no Datasul EMS 5.

Para efetuar a liquidação de títulos, via liquidação de contrato de câmbio, é necessário observar as permissões que o usuário do módulo Câmbio que estiver efetuando a liquidação, possui no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, conforme sequência a seguir:

1. Preparar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar o título preparado para pagamento.

 **Importante:**
Caso o usuário não possua permissão para preparar o título para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.

2. Liberar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar o título liberado para pagamento.

 **Importante:**
Caso o usuário não possua permissão para liberar o título para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.

3. Pagar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente incluir o título em um lote de pagamento de acordo com a forma de pagamento estabelecida no módulo Câmbio, ficando pendente de pagamento até a sua atualização no Contas a Pagar por um usuário habilitado.

 **Importante:**
Caso o usuário não possua permissão para pagar o título, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.

Liquidação Câmbio Importação – EC0002

Objetivo da tela:	Permitir o registro da baixa do Contrato de Câmbio de Importação, baixando os títulos vinculados a este contrato.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Vá Para	Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Contrato Importação .
Chave Alternativa	Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa .

Vá Para Contrato Importação

Objetivo da tela:	Permitir identificar um Contrato de Câmbio de Importação que deve ser liquidado.  Nota: O Contrato de Câmbio de Importação também pode ser identificado por intermédio dos botões Primeiro, Anterior, Próximo e Último. Ou ainda, pressionando o botão Pesquisa.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento relacionado ao Contrato de Câmbio de Importação a ser liquidado.
Referência	Inserir a referência informada para o Contrato de Câmbio de Importação a ser liquidado.
Dt Referência	Inserir a data de referência do Contrato de Câmbio de Importação a ser liquidado.

Chave Alternativa Para Contrato Câmbio

Objetivo da tela:	Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Contrato	Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Liquidação Câmbio Importação – EC0002 .
Dt Contrato	Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Liquidação Câmbio Importação – EC0002 .

Liquidação Câmbio Importação – EC0002 – Pasta Títulos

Objetivo da tela:	Permitir efetuar a baixa de todos os títulos pelo valor vinculado ao contrato em um único momento ou baixar parcialmente um título.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Automático	Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Automática – EC0002A .
Manual	Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Manual – EC0002B .
Filtro	Veja mais informações na descrição da tela Filtro – EC0037 .

Liquidação Automática – EC0002A

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações referentes à baixa dos títulos de forma automática.
	 Nota: O botão Automático somente é habilitado quando existir títulos vinculados ao Contrato de Câmbio selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Baixa	Inserir a data de baixa dos títulos relacionados ao contrato.  Nota: A data de baixa informada deve ser igual ou maior que a data do contrato.
Referência	Inserir uma referência para o processo de liquidação dos documentos.  Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório.
Portador	Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação dos títulos. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente.
Tp Recta/Desp	Inserir o código que represente um Tipo de Despesa.  Nota: Apesar do nome deste campo ser Tp Recta/Desp deve ser inserido o código que represente um Tipo de Despesa.
Cheque	Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque.
Talonário	Inserir o número do talonário utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque.
Cheque	Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque.
Venc to Cheque	Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque.
Nominal	Selecionar a opção que define o favorecido do cheque. Podendo ser: Portador – Quando selecionado esta opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.  Nota: Esta opção somente pode ser selecionada, quando o pagamento dos documentos será efetuado no próprio Portador. Fornecedor – Quando selecionado essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor.  Nota: Esta opção somente pode ser selecionada, quando selecionados documentos de um único fornecedor. Outros – Quando selecionado essa opção, possibilita que seja informado um o favorecido para o cheque.  Nota: Selecionando essa opção, possibilita informar o favorecido para o cheque. Dessa forma é possível, emitir o cheque para um favorecido que não seja o Fornecedor ou o Portador.

	Essa opção é normalmente utilizada, quando o pagamento é efetuado em um Banco diferente do Portador do cheque. Esse campo somente é apresentado habilitado quando o campo Cheque estiver assinalado.
Favorecido	Inserir o Favorecido para o Cheque. Nota: Esse campo somente é habilitado, quando selecionada no campo Nominal a opção Outros.

Liquidação Manual – EC0002B

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações referentes à baixa de documento de forma manual. Nota: Na liquidação manual permite efetuar a baixa parcial de um título, informando o valor a ser baixado. Dessa forma, o saldo em aberto do título permanece em aberto para uma posterior baixa.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Baixa	Inserir a data de baixa do documento. Nota: A data de baixa informada deve ser maior que a data do contrato.
Referência	Inserir uma referência para a baixa do documento. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório.
Portador	Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação do título. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente.
Valor Liquidação	Inserir o valor de baixa do documento. Possibilitando desta forma a baixa parcial de um documento. O valor a ser informado deve ser maior que 0 (zero), não podendo ultrapassar o valor do título vinculado ao contrato.
VI Total	Esse campo é apresentado desabilitado, seu valor é calculado de acordo com o Valor da Liquidação convertido pela cotação da Moeda. Fórmula: Valor Total = Valor Liquidação x Cotação Moeda
Cheque	Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque.
Talonnário	Inserir o número do talonnário utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque.
Cheque	Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque.
Vencimento Cheque	Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque.
Nominal	Selecionar a opção que define o favorecido do cheque, que pode ser: Portador – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador.

	Nota: Essa opção somente pode ser selecionada, quando o pagamento dos documentos deve ser efetuado no próprio Portador. Fornecedor – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor. Nota: Essa opção somente pode ser selecionada, quando selecionados documentos de um único fornecedor. Outros – Ao assinalar essa opção, possibilita que seja informado um favorecido para o cheque. Nota: Essa opção, possibilita informar o favorecido para o cheque. Desta forma é possível, emitir o cheque para um favorecido que não seja o Fornecedor ou o Portador. Essa opção é normalmente utilizada, quando o pagamento é efetuado em um Banco diferente do Portador do cheque. Esse campo somente é apresentado habilitado quando o campo cheque estiver assinalado.
Favorecido	Nota: Esse campo somente é habilitado, quando selecionada no campo Nominal a opção Outros. Inserir o Favorecido para o Cheque.

Filtro – EC0037

Objetivo da tela:	Permitir informar faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pais	Inserir os códigos inicial e final de País, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação - EC0002 - Pasta Títulos.
Cliente	Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação - EC0002 - Pasta Títulos.
Vencimento	Inserir uma faixa de data de vencimento de cambiais, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação - EC0002 - Pasta Títulos.

Conteúdos Relacionados:

[Contrato de Câmbio de Importação \(EC0001\)](#)

Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

controle_de_cambio

mec

versao_12

ec0002

liquidacao_de_cambio_de_importacao



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)