

Manutenção Clientes - UTB107AA

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Manutenção Clientes - UTB107AA

Visão Geral do Programa

Nesta funcionalidade devem ser implementados clientes para os diversos Tipos de Clientes definidos. O tipo de Cliente 999, que é padrão do Produto, é determinado para utilização como último nível para uma estrutura de clientes. Dessa forma, os clientes para utilização nos módulos devem ser implementados com este tipo de clientes 999.

Na função Manutenção Empresa, quando estiver parametrizado que tal empresa recebe cópia do cadastro de clientes, esta função irá replicar estas informações conforme este parâmetro.

 **Importante:**

Para informar a inscrição estadual do cliente, é necessário primeiramente acessar a função Manutenção Pessoa Jurídica (UTB006AA) e informar a inscrição estadual para a pessoa jurídica que será relacionada ao cliente. O label e o formato da inscrição estadual a serem informados na função Manutenção Pessoa Jurídica são determinados na função Manutenção Unidade de Federação (UTB059AA).

Quando ocorrer que um determinado cliente altere sua razão social, porém, o seu C.N.P.J permaneça o mesmo, é necessário cadastrar uma nova pessoa jurídica com o mesmo C.N.P.J e cadastrar um novo cliente que deve ser relacionado à nova pessoa jurídica cadastrada. Este procedimento é possível em função de que o Datasul EMS 5 permite o cadastro de pessoas jurídicas com o mesmo C.N.P.J.

No caso de existir integração entre os produtos Datasul EMS 2 com Datasul EMS 5, não será permitido efetuar o cadastro de clientes ou fornecedores cuja pessoa tenha o mesmo CNPJ mas o código não seja igual (código da pessoa).

Objetivo da tela:	Permitir a implementação dos Clientes conforme seu tipo, para utilização nos Módulos do Datasul EMS.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Cliente.
Movimentos	Quando acionado, apresenta a tela Formação Estruturas Clientes.
Estrutura	Quando acionado, permite visualizar estruturas de clientes e também determinar a posição do cliente em questão nestas estruturas.
Cópia	Quando acionado, apresenta a tela Cópia de Clientes entre Empresas.
Histórico	Quando acionado, apresenta a tela Histórico Cliente.
Elimina	Quando acionado, permite a eliminação de um cliente já implementado, desde que este não possua nenhum outro relacionamento de cadastro no produto Datasul EMS.  Importante: Ao eliminar um cliente, será apresentado um browser com as empresas em que o cliente está cadastrado, possibilitando a múltipla escolha.

Inclui Cliente

Objetivo da tela:	Efetuar o cadastramento de um novo cliente.
	 Importante: Quando efetuado o cadastramento de um cliente, o sistema verifica se existem outras empresas que devem receber cópia do cadastro do cliente, conforme parametrizado na função Manutenção Empresas (UTB069AA).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cliente	Exibe automaticamente o número sequencial de identificação do cliente a ser implementado.
Tipo Cliente	Inserir o código que identifique o tipo de cliente relacionado ao cliente a ser implementado.  Importante: Para tipos de clientes diferentes de 999, o preenchimento de alguns campos não é obrigatório. O tipo 999 é padrão do produto e representa a entidade CLIENTE, sendo o último nível de uma estrutura.
Tipo Pessoa	Selecionar a opção que determina o tipo de pessoa do cliente a ser cadastrado. As opções disponíveis são: • Jurídica; • Física.  Nota: A seleção de uma destas opções não é solicitada quando inserido um tipo de cliente diferente de 999.
Pessoa	Inserir o código que identifique a pessoa física ou jurídica que deve ser relacionada ao cliente a ser implementado.  Nota: O preenchimento deste campo não é solicitado quando inserido um tipo de cliente diferente de 999.
Nome	Exibe o nome da pessoa inserida para o relacionamento com o cliente a ser implementado. Não é possível a alteração aqui deste nome. O Cliente a ser implementado recebe este nome da pessoa física/jurídica relacionada.  Nota: Na implementação de cliente do tipo diferente de 999, este campo não apresenta informações.
País	Exibe o código do país da pessoa física/jurídica inserida para ser relacionada ao cliente a ser implementado. Não é possível a alteração aqui deste código, visto este ser vinculado à pessoa inserida. O Cliente a ser implementado recebe este código de país da pessoa física/jurídica relacionada.  Nota: Na implementação de cliente do tipo diferente de 999, este campo não apresenta informações.
CGC/MF / CPF	Exibe o código do C.N.P.J. ou do CPF da pessoa física/jurídica relacionada ao cliente a ser implementado. Não é possível a alteração deste código neste campo visto este estar vinculado a pessoa inserida. O cliente a ser implementado recebe este código de C.N.P.J. / CPF da pessoa física/jurídica relacionada.  Nota: Na implementação de cliente do tipo diferente de 999, este campo não apresenta informações.
Nome Abreviado	Inserir um nome abreviado para o cliente a ser implementado. Este nome abreviado é utilizado para identificar o cliente em questão.

Grupo Cliente	Inserir o código ou número que identifique um grupo de cliente no qual este deve ser relacionado.
Implantação	Inserir a data a ser considerada como data de implantação do cliente em questão.

Formação Estruturas Clientes

Objetivo da tela:	Determinar o cliente pai para o cliente em questão, posicionando-o em uma estrutura de clientes.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cliente	Exibe o código, a descrição e o tipo do cliente a ser movimentado.
Tipo Cliente	Nessa tabela são exibidos os tipos de cliente que podem ser relacionados como pai para o cliente em questão.
Clientes Tipo Selecionado	Nessa tabela são exibidos os clientes implementados para o tipo de cliente selecionado na tabela anterior. Deve-se selecionar nesta tabela o cliente pai a ser relacionado com o cliente em questão.
Cliente Pai	Nessa tabela é apresentado o cliente pai relacionado ao cliente em questão.

 **Nota:**
O cliente em questão fica diretamente abaixo do cliente PAI na estrutura em questão.

Para relacionar um cliente PAI com o cliente em questão, deve-se determinar o tipo do cliente a ser relacionado, o cliente PAI a ser relacionado e por intermédio das setas de movimentação efetuar o relacionamento.

Cópia de Clientes entre Empresas

Objetivo da tela:	Efetuar a cópia de uma faixa de clientes de uma empresa para outra.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Origem - Empresa	Inserir o código da empresa de origem dos clientes a serem copiados.
Cliente/até	Inserir o código inicial e final para a faixa de clientes a serem copiados. Somente são copiados clientes com código igual ou superior ao informado neste campo considerando o limite de código final inserido no campo seguinte.
Destino - Empresa	Inserir o código da empresa destino. Esta empresa recebe a implementação dos clientes considerados na faixa inserida.
Copia Cliente Financeiro	Quando assinalado, determina que os clientes financeiros relacionados aos clientes considerados na faixa inserida devem também ser copiados.
Destino	Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.
Execução	Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado.
Linhas	Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.
Colunas	Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

 **Importante:**

Histórico Cliente

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de histórico a ser relacionado ao cliente
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Abrev Histórico	Inserir um título abreviado para o histórico a ser inserido.
Histórico Cliente	Inserir a descrição do histórico a ser relacionado ao cliente em questão.

Pré-requisitos:

- Manutenção Tipo Cliente (UTB115AA)
- Manutenção Pessoa Física (UTB030AA)
- Manutenção Pessoa Jurídica (UTB006AA)
- Manutenção Grupo Cliente (UTB110AA)

Conteúdos Relacionados:

- Cliente
- Manutenção Empresas (UTB069AA)
- Manutenção Unidade de Federação (UTB059AA)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

tabelas_universais

utb

versao_12

clientes

manutencao_clientes

utb107aa



Política de
privacidade

Termos
de uso