

Manutenção Condição de Cobrança - UTB109AA

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Condição de Cobrança - UTB109AA

Visão Geral do Programa

A função Condição de Cobrança foi criada como um facilitador da Implantação de Títulos. Informando-se uma condição de cobrança em um título, as informações de porcentagem de juros, descrição, entre outras, são assumidas pelo Datasul EMS a partir desse cadastro.

A finalidade da condição de cobrança, para a implantação de títulos, é de que quando existir mais de uma faixa de datas, sendo uma delas como padrão, sempre irá sugerir essas datas. Dessa forma, na liquidação desse título será verificada essa condição de cobrança, sendo que o programa verifica se a condição informada no título é padrão, e nesse caso, verifica em qual faixa o título a ser liquidado se refere. Caso a condição informada não seja padrão, o programa assume sempre a do título.

Objetivo da tela:	Permitir a implementação de condições de cobrança a serem utilizadas pelo Datasul EMS.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite a implementação de condições de cobrança. Mais informações em: Inclui Condição de Cobrança.
Movimentos	Quando acionado, apresenta a tela de implementação de complementos da condição de cobrança. Mais informações em: Complementos Cond Cobrança.

Inclui Condição de Cobrança

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de condições de cobrança.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento associado à condição de cobrança.
Condição Cobrança	Inserir o código que identifica a condição de cobrança a ser implementada.
Descrição	Inserir a descrição da condição de cobrança.
Início Validade/até	Inserir a data de início e fim de validade da condição de cobrança.
Instrução Bcia 1	Inserir o código que identifica a primeira instrução bancária associada à condição de cobrança.
Instrução Bcia 2	Inserir o código que identifica a segunda instrução bancária associada à condição de cobrança.
Cond Cob Protestável	Quando assinalado, define que nesta condição de cobrança o título pode ser protestado.
Dias Carenc Juros	Inserir o número de dias de carência para cobrança de multa nesta condição de cobrança.
Perc Juros	Inserir o percentual de juros associado a esta condição de cobrança.
Indic Econ Juros	Inserir o indicador econômico que serve de base para o cálculo de juros nesta condição de cobrança.

Aceita Liq s/Juros	Quando assinalado, define que na condição de cobrança em questão é possível a liquidação do título sem cobrança de juros.
Dias Carenc Multa	Inserir o número de dias de carência para cobrança de multa nesta condição de cobrança.
Perc Multa	Inserir o percentual de multa associado a esta condição de cobrança.
Aceita Liq s/Multa	Quando assinalado, define que nesta condição de cobrança é possível a liquidação do título sem a cobrança de multa.

Complementos Cond Cobrança

Objetivo da tela:	Acessar a tela Inclui Complemento Cond Cobrança, na qual é efetuada a implementação de complementos da condição de cobrança.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite incluir complementos das condições de cobrança. Mais informações em: Inclui Complemento Cond Cobrança.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento associado à condição de cobrança em questão.
Condição Cobrança	Exibe a condição de cobrança para a qual serão implementados complementos.
Validade	Exibe a data de validade da condição de cobrança em questão.

Inclui Complemento Cond Cobrança

Objetivo da tela:	Efetuar a inclusão de complementos de condições de cobrança.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dias Vencimento	Inserir os dias de vencimento do título.
Cond Padrão	Quando assinalado, define que essa é a condição padrão para envio aos bancos na cobrança escritural.
Desconto	Inserir o percentual de desconto da condição de cobrança em questão.
Abatim	Inserir o percentual de abatimento da condição de cobrança em questão.
% Antecip	Inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias em que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Considerando os seguintes valores: Duplicata R\$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%.

27/09/2025, 11:54

Manutenção Condição de Cobrança - UTB109AA - Linha Datasul - TDN

	Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R\$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado é de R\$ 999,50.
--	---

Pré-requisitos:

- Manutenção Estabelecimento (UTB071AA)
- Manutenção Instrução Bancária (UFN001AA)
- Manutenção Indicador Econômico (UTB013AA)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura tabelas_universais
utb versao_12 manutencao_condicao_de_cobranca
utb109aa



Política de
privacidade

Termos
de uso