

Manutenção Matriz de Tradução

Finalidade Econômica - DCU021AA

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção Matriz de Tradução Finalidade Econômica - DCU021AA

Visão Geral do Programa

A implementação de matriz de tradução de Finalidade Econômica é necessária para integrar ao EMS 5.0, as movimentações e transações de outros produtos que possuam esta informação.

Manutenção Matrizes Tradução Finalidades

Objetivo da tela:	Permitir implementar a Matriz de Tradução para integração de códigos de Moedas ou Finalidade Econômica de outros produtos para o EMS 5.0.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, permite implementar uma nova Matriz de Tradução de Finalidade Econômica Externa. Vá para tela Manutenção Matrizes Tradução Finalidades – Inclui .
Movimentos	Quando acionado, permite determinar as informações de tradução de finalidades econômicas externas. Vá para tela Manutenção Matrizes Tradução Finalidades – Movimentos .
Imprime	Quando acionado, exibe opção de relatório relacionado a este programa. Ver detalhes na descrição do programa Relatório Matriz de Tradução de Finalidade Econômica .

Manutenção Matrizes Tradução Finalidades - Inclui

Objetivo da tela:	Permitir inserir os dados de identificação da Matriz de Tradução de Finalidades Econômicas Externas.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Matriz Trad Finalid	Inserir um código ou nome para identificar a Matriz de Tradução que está sendo implementada.
Descrição	Inserir a descrição do nome da Matriz de Tradução que está sendo implementada.

Origem Externa	Selecionar uma das opções, determinando a origem das Finalidades Econômicas a serem traduzidas. As opções disponíveis são: Magnus – Quando selecionado, determina que a Matriz que está sendo implementada é para tradução de Finalidades Econômicas do produto Magnus para o EMS 5. Outros – Quando selecionado, determina que a Matriz irá traduzir Finalidades Econômicas de outros produtos para o EMS 5.
----------------	--

O acionamento do botão **OK** confirma as informações de identificação inseridas e retorna a tela base de Manutenção da Matriz de Tradução.

Manutenção Matrizes Tradução Finalidades - Movimentos

Objetivo da tela:	Permitir determinar as informações de tradução de finalidades econômicas externas.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Tradução	Quando acionado, permite incluir traduções a serem consideradas na Matriz. Vá para tela Manutenção Matrizes Tradução Finalidades – Inclui Movimentos.
Modifica	Quando acionado, podem ser efetuadas alterações em traduções já implementadas, bastando para isso marcá-la na tabela (browse) e acionar este botão.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar uma tradução já incluída na Matriz, bastando marcá-la na tabela (browse) e acionar este botão.
Detalhe	Quando acionado, podem ser visualizados detalhes de uma tradução já inserida na matriz, bastando marcá-la na tabela (browse) e acionar este botão.
Faixa	Quando acionado, podem ser determinadas as traduções a serem visualizadas na tabela (browse) desta tela, bastando determinar as faixas a serem consideradas. Importante: As informações de faixa dependem da opção assinalada nesta tela.

Manutenção Matrizes Tradução Finalidades - Inclui Movimentos

Objetivo da tela:	Permitir incluir traduções a serem consideradas na matriz.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Finalid Econ Externa	Inserir o código ou nome da Finalidade Econômica externa. Este é o código que será traduzido.
Cotação	Assinalar uma das opções, determinando o tipo de cotação da Finalidade Econômica. As opções disponíveis são: Valor – Quando assinalado, determina que a finalidade possui variação de cotação na forma de valor. Percentual – Quando assinalado, determina que a finalidade econômica sofre variação de cotação na forma de percentual.
Finalidade	Inserir o código ou nome da Finalidade Econômica que irá receber a tradução de finalidade externa. Importante:

	Este campo é somente habilitado, quando assinalado o tipo de cotação "Valor".
Moeda	Inserir o código ou nome da moeda que irá receber a tradução da finalidade externa. Importante: Este campo é somente habilitado, quando assinalado o tipo de cotação "Percentual". O código de moeda aqui inserido deve obrigatoriamente possuir cotação do tipo percentual.

Para confirmar a tradução inserida, deve-se acionar o botão **OK** desta tela que retorna a tela de Manutenção de Traduções da Matriz. Com o acionamento do botão **OK** na tela de Manutenção de Traduções é confirmada a Matriz Implementada.

Conteúdos Relacionados:

- Matriz de Tradução de Finalidade Econômica
- Manutenção Indicador Econômico (UTB013AA)
- Manutenção Finalidade Econômica (UTB077AA)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura
conversao_de_dados_universais dcu versao_12
manutencao_matriz_de_traducao_finalidade_economica
dcu021aa