

Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA

Visão Geral do Programa

Padrão de Colunas do Demonstrativo: É a criação das colunas do demonstrativo contábil que formarão os valores ou resultados de expressões contábeis conforme desejado.

Exemplo: Em uma determinada empresa foram definidas como padrão para o demonstrativo contábil as seguintes colunas:

- **Título Contábil;**
- **Exercício Anterior;**
- **Exercício Atual;**
- **Variação.**

Objetivo: Permite a definição de informações das colunas consideradas no demonstrativo contábil.

Manutenção Padrões Colunas Demonstrativo

Objetivo da tela:	Manutenir as informações do demonstrativo contábil.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Botão:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Padrão Colunas Demonstrativo . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Movimentos	Quando acionado, apresenta a tela Colunas Demonstrativo Contábil . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Anotações	Espaço disponível para anotações sobre o demonstrativo contábil em questão.
Copia	Quando acionado, apresenta a tela Padrões Colunas Demonstrativo , que permite efetuar a cópia das colunas de uma origem para um destino.

Inclui Padrão Colunas Demonstrativo

Objetivo da tela:	Implementar dados de identificação de um novo padrão de colunas para o demonstrativo contábil.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Padrão Colunas	Inserir um código que identifique o padrão de colunas do demonstrativo contábil que está sendo implementado.
Título Contábil	Inserir a descrição do padrão do demonstrativo contábil em questão.

Colunas Demonstrativo Contábil

Objetivo da tela:	Acessar as informações referentes às colunas do padrão.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Coluna Demonstrativo Contábil . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Modifica	Quando acionado, permite efetuar alterações em colunas já implementadas.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar as colunas do demonstrativo contábil.
Detalhe	Quando acionado, é possível visualizar os detalhes de colunas do demonstrativo contábil.
Faixa	Quando acionado, é possível pesquisar colunas informando uma faixa por código da coluna ou por descrição, conforme as opções de faixa.

Inclui Coluna Demonstrativo Contábil

Objetivo da tela:	Inclusão das colunas para o demonstrativo contábil implementado.		
	Um demonstrativo contábil pode ter diferentes opções de seleção e montagem definidos a partir das colunas do demonstrativo contábil.		
	Exemplo: Montar um demonstrativo contábil com a posição de 6 meses antes do mês base de referência e 6 meses depois da base, sendo um mês em cada coluna.		
	Colunas	Períodos da Base	Referência
	Coluna A	Período 6	Antes da base
	Coluna B	Período 5	Antes da base
	Coluna C	Período 4	Antes da base
	:	:	:
	Coluna G	Período 0 (base atual)	:
	Coluna H	Período 1	Depois da base
	Coluna I	Período 2	Depois da base
	:	:	:
	Coluna L	Período 6	Depois da base

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código Coluna Demonstrativo	Exibe o código que identifica a coluna de interesse a implementar no padrão de colunas do Demonstrativo Contábil.
Título Contábil	Descrição que represente o título da conta contábil a qual a coluna do demonstrativo contábil está associada
Origem Valores	Selecionar a origem do valor da coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Título: Identifica a conta contábil; • Fórmula: Valores gerados por fórmula; • Contábil: Valores dos saldos contábeis; • Orçamento: Valores orçados; • Consolidação: Valores de consolidação.
Tipo Valor (Título)	Esse campo não é habilitado para alteração quando o campo Origem Valores for igual a opção Título .
Tipo Valor (Fórmula)	Selecionar o tipo de valor informado na coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Fórmula;

	• Variação; • Análise Vertical. Nota: Quando assinalada a opção Variação, é habilitado o campo Colunas Variação. Quando assinalada a opção Análise Vertical, são habilitados os campos Colunas, An. Vertical e Acumulador Contábil.
Tipo Valor (Contábil)	Selecionar o tipo de valor informado na coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Saldo Inicial; • Débitos; • Créditos; • Movimento; • Mov + Empenh; • Empenhado; • Saldo Final.
Tipo Valor (Orçamento)	Selecionar o tipo de valor informado na coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Saldo Inicial; • Movimento; • Saldo Final.
Tipo Valor (Consolidação)	Selecionar o tipo de valor informado na coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Saldo Inicial; • Débitos; • Créditos; • Movimento; • Saldo Final; • % Participac. Importante: % Participação: Somente é possível selecionar o tipo de valor do percentual de participação se a origem de valores for igual à Consolidação. O percentual de participação representa o quanto uma holding possui de participação no resultado da empresa, consequentemente o quanto de saldo das contas da empresa será transferido para a holding. O percentual de participação é apresentado a partir do terceiro nível da unidade organizacional. Esse percentual é parametrizado no Mapa de Distribuição Gerencial, sendo que é considerado para o demonstrativo contábil o valor apresentado no primeiro registro do mapa, isto porque em uma consolidação de empresas todos os percentuais do item deveriam ser o mesmo. Para que a coluna % Participac seja apresentada no demonstrativo contábil, é necessário assinalar o parâmetro Consolidação recursiva, na tela de preferência do demonstrativo contábil.
Função Coluna	Selecionar a função da coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Impressão: Valores impressos; • Base Cálculo: A coluna não é impressa, porém pode ser referenciada em uma fórmula. Nota: Esse campo não é habilitado quando o campo Origem Valores for igual a opção Título.
Qualificação Coluna	Selecionar a qualificação da coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Valor; • Quantidade. Nota: Esse campo não é habilitado quando o campo Origem Valores for igual a opção Título.
Formato Coluna	Inserir o formato de impressão das informações para a impressão da coluna do demonstrativo contábil. Nota: Esse campo não é habilitado quando o campo Origem Valores for igual a opção Título.

Mostra Código	Selecionar o código da conta contábil para a apresentação no demonstrativo contábil, conforme as opções: • Sim: Exibe o código da conta contábil e o correspondente título contábil; • Não: Apresenta somente o título da conta contábil. Não evidencia o seu código; • Internacional: Exibe o código da conta contábil e o título no formato de utilização internacional. Nota: Esse campo não é habilitado quando o campo Origem Valores for igual a opção Título.
Conjunto Parâmetros	Número que identifica o conjunto de um parâmetro contábil. Esse campo permite que, na execução do demonstrativo contábil, possam ser escolhidos itens diferenciados entre as colunas, sendo possível que cada coluna tenha um conjunto de parâmetros diferente. Esse campo é um facilitador para a seleção e a montagem do demonstrativo contábil.
Tipo Valor Consolidação	Selecionar uma das opções para determinar a forma de apresentação da coluna do demonstrativo contábil. As opções disponíveis são: • Consolidado: Apresenta o total líquido do saldo consolidado das contas contábeis, desconsiderando as eliminações. • Combinado: Apresenta o saldo consolidado das contas contábeis, considerando as eliminações intercompanhias. • Eliminações: Apresenta o saldo de eliminações das contas intercompanhias. Importante: Esse campo é habilitado quando o campo Origem Valores for igual a opção Consolidação.
Período Base	Identifica o período em relação a base solicitada na emissão.
Exercício Base	Identifica o exercício em relação a base solicitada na emissão.
Tipo Relação	Assinalar se o período e o exercício informados são anteriores ou posteriores à data base solicitada na emissão do demonstrativo. As opções disponíveis são: • Antes da Referência: Indica a quantos períodos a coluna criada está em relação a base como referência; • Depois Referência: Indica a quantos períodos está a coluna criada da base em referência.

Padrão Colunas Demonstrativo

Objetivo da tela:	Copiar as informações já cadastradas que compõem uma coluna, minimizando o trabalho de criação integral de uma nova coluna.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Padrão Colunas Origem	Código do padrão de colunas do demonstrativo contábil de origem.
Coluna Inicial / Coluna Final	Coluna inicial e final a considerar para uma faixa de colunas a serem copiadas.
Itens Existentes	Assinalar a opção que determina o tratamento das colunas já existentes no destino. As opções disponíveis são: • Ignora; • Incrementa; • Atualiza. Nota: • Caso a opção Ignora for assinalada e houver a mesma coluna no Padrão de Colunas Destino, não será realizada nenhuma ação para esta coluna. • Caso a opção Incrementa for assinalada e houver a mesma coluna no Padrão de Colunas Destino, serão criadas novas colunas com as parametrizações das colunas de origem. • Caso a opção Atualiza for assinalada e houver a mesma coluna no Padrão de Colunas Destino, esta coluna será atualizada com as informações da coluna origem.

Tipo Valor (Fórmula)	Código do padrão de colunas que será o destino das colunas copiadas.
----------------------	--

Conteúdos Relacionados:

Padrão de Colunas do Demonstrativo

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mgl](#)
[contabilidade_gerencial](#)
[manutencao_padrao_colunas_demonstrativo](#) [mgl007aa](#)
[versao_12](#)



[Política de privacidade](#)[Termos de uso](#)