

Manutenção Parâmetros Integração EMS - UTB036ZA

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Manutenção Parâmetros Integração EMS - UTB036ZA

Visão Geral do Programa

Permite definir os parâmetros de integração entre os produtos EMS 5 e EMS 2.

Formação Parâmetros Integração EMS

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integração.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir Linha	Quando acionado, determina a transferência de uma opção de integração da tabela "Opções de Integração" para a tabela "Param Integr EMS".
Retira Linha	Quando acionado, determina a transferência de uma opção de integração da tabela "Param Integr EMS" para a tabela "Opções de Integração".
Histórico	Quando acionado, apresenta a tela Histórico Parâmetro Integração.

Principais Campos e Parâmetros:

Tabela:	Descrição:
Opções de Integração	Exibe as opções disponíveis de Integração do produto EMS 5 com o EMS 2. Mais informações em: • Opção de Integração Agroindústria. • Opção de Integração Análise Crédito 2.00 • Opção de Integração Aprovação Financeira Docto • Opção de Integração Câmbio 2.00 x FIN EMS 5 • Opção de Integração Clientes 2.00 • Opção de Integração Contabilizações 2.00 • Opção de Integração Controle de Caixa • Opção de Integração Controle de Investimentos EMS 2.00 • Opção de Integração Cotações 2.00 • Opção de Integração Data Warehouse Fiscal • Opção de Integração Espécie ACR 2.00 • Opção de Integração Espécie APB 2.00 • Opção de Integração Fornecedores 2.00 • Opção de Integração Faturamento 2.00 • Opção de Integração Gerencial 2.00 • Opção de Integração Gestão de Planos • Opção de Integração Grãos 2.00 • Opção de Integração Grupo Cliente 2.00 • Opção de Integração Grupo Fornecedor 2.00 • Opção de Integração Hospitalar • Opção de Integração Informações Títulos XML • Opção de Integração Manufatura • Opção de Integração Moeda 2.00 • Opção de Integração MRI 2.00 • Opção de Integração Períodos Contábeis 2.00

	• Opção de Integração PIMS Fin-Cont • Opção de Integração Previsão Inflação 2.00 • Opção de Integração Recebimento 2.00 • Opção de Integração Representantes 2.00 • Opção de Integração Tipo Fluxo Financeiro 2.00 • Opção de Integração TOTVS Reserve • Opção de Integração Unidade de Negócio 2.00
Param Integr EMS	Exibe as opções determinadas para integração do EMS 5, sendo apresentados também os parâmetros para cada opção. Mais informações em: Opções de Integração apresentado nessa função.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Agroindústria

Objetivo da tela:	Determinar se o EMS 5 integra com o Agroindústria. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Agroindústria” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Análise Crédito 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Análise de Crédito entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Análise Crédito 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---



Importante:

Quando determinada a integração de Análise de Crédito, a integração da Análise de Crédito (EMS 2), as informações necessárias para as estatísticas de Clientes e, para a análise de seus créditos, serão geradas automaticamente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução a ser utilizada para integração da Análise de Crédito.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Aprovação Financeira Docto

Objetivo da tela:	Indicar que a corporação utilizará o processo de Aprovação de Documentos do Financeiro, para isso, a função deve estar ativada. Após essa parametrização, é necessário indicar nos Parâmetros de Empresa APB (prgfin/apb/apb000ta.p), pelo botão “APF x APB”, quais empresas da corporação utilizarão o processo.
--------------------------	--

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Câmbio 2.00 x FIN EMS 5

Objetivo da tela:	Indicar que a corporação utilizará o processo de Câmbio 2.00 x FIN EMS 5. Para ativar esta integração, no programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101) do EMS 2 deve estar assinalado o campo Câmbio na pasta Módulo I.
--------------------------	---



Importante:

O sistema não permite inativar esta integração por intermédio deste programa.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Clientes 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Clientes entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Clientes 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Importante:
Fato relevante a ser considerado, é que ao indicar nos parâmetros de integração a existência da integração de clientes, automaticamente é setado o parâmetro de Código Único para Clientes. Este procedimento é executado devido ao fato de que o produto EMS 2 registra os clientes e fornecedores em tabela única.

Para a integração, caso já existam dados na base do EMS 5 referente a clientes, antes de iniciar a integração, onde o parâmetro de código único não estava assinalado, deve ser executado um programa para corrigir estes códigos, igualando-os. Este programa deve ser solicitado junto a TOTVS.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Emp Integr	Inserir o código que identifique a empresa principal para a integração de Clientes.
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução a ser utilizada para integração de Clientes.
Batch / On-Line	Selecionar a opção que determina a forma de execução da integração. As opções disponíveis são: - On-line; - Atualização batch.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Contabilizações 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Contabilizações 2.00 entre o EMS 2 e o EMS 5. Para ativar e desativar esta integração, deve estar assinalado no programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101) do EMS 2 o campo Contabilidade Fiscal, pasta Módulo I
--------------------------	--

Importante:
O sistema não permite ativar/inativar esta integração por intermédio deste programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir a Matriz de Tradução Organização Externa para a integração das movimentações e transações entre os produtos EMS 2 e EMS 5.
Moeda FASB	Inserir o código da moeda FASB a ser utilizada na integração das movimentações e transações entre os produtos EMS 2 e EMS 5.
Moeda CMCAC	Inserir o código da moeda CMCAC a ser utilizada na integração das movimentações e transações entre os produtos EMS 2 e EMS 5.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Controle de Caixa

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações entre o módulo Controle de Caixa do EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Controle de Caixa” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Controle de Investimentos EMS 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações entre o módulo Controle de Investimentos do EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Controle de Investimentos EMS 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração do módulo de Controle de Investimentos.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Cotações 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Cotações entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Cotações 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Após a implementação dos parâmetros de integração do cadastro de cotações do EMS 2 com o produto EMS 5, a manutenção das cotações será realizada por intermédio do produto EMS 5, sendo estas replicadas para o EMS 2.

Importante:
Para a integração do cadastro de moedas e cotações, deverá ser implementada a matriz de tradução de Finalidades Econômicas. Sendo que a integração se dá após a execução da função Migração Cotações (DCU700AA).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração de cotações.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Data WareHouse Fiscal

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Data WareHouse Fiscal entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Data WareHouse Fiscal” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada para integração de Data WareHouse Fiscal.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Espécie ACR 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Espécies ACR entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Espécie ACR 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Espécie APB 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Espécies APB entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Espécie APB 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Fornecedores 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Fornecedores entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Fornecedores 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Importante:

Fato relevante a ser considerado, é que ao indicar nos parâmetros de integração a existência da integração de fornecedores, automaticamente é setado o parâmetro de Código Único para Fornecedores. Este procedimento é executado devido ao fato de que o produto EMS 2 registrar os fornecedores e clientes em tabela única.

Para a integração, caso já existam dados na base do EMS 5 referente a fornecedores, antes de iniciar a integração, onde o parâmetro de código único não estava assinalado, deve ser executado um programa para corrigir estes códigos, igualando-os. Este programa deve ser solicitado junto a TOTVS.

No momento do cadastro de Fornecedores no EMS 5, o campo código de fornecedores deve ser cadastrado com no máximo seis posições e o campo nome abreviado com no máximo doze posições devido à limitação do EMS 2.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Emp Integr	Inserir o código que identifique a empresa principal no EMS 5 para a integração de Fornecedores.
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada para integração de Fornecedores.
Batch / On-Line	Selecionar a opção que determina a forma de execução da integração. As opções disponíveis são: - On-line; - Atualização batch.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Faturamento 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações do Faturamento entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Faturamento 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Importante:

Na integração do Faturamento do EMS 2 com o produto EMS 5, a atualização se dá por intermédio do programa “Atualização Contas a Receber” (FT0603) ainda no EMS 2, sendo que os títulos são gerados no módulo Contas a Receber do EMS 5.

Ao integrar o faturamento com o contas a receber, caso ocorra algum problema no título este ficará pendente no EMS 2. Depois de corrigir os problemas, é necessário eliminar a referência gerada para o EMS 2 pela função CR0501, e executar um programa especial que coloca a nota novamente para ser impressa e atualizada com o contas a receber. Os programas SPFT1466 e SPFT1463, devem ser solicitados junto ao suporte da TOTVS, e após executá-los poderá ser feito novamente a geração da duplicata para o contas a receber.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Gera Cliente	Quando assinalado, determina que nas integrações de informações do Faturamento do EMS 2 para o EMS 5 podem ser gerados novos Clientes.

Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração de informações do Faturamento do EMS 2 para o EMS 5.
Valida Portad	Selecionar a opção que determina como deve ser o tratamento sobre o Portador enviado pelo Faturamento ao Contas a Receber. As opções disponíveis são: - Bloqueia Portador: será assumido ao Portador enviado pelo Faturamento; - Assume Default: portador enviado pelo Faturamento será ignorado e será utilizado no Conta a Receber o Portador/Carteira informados no campos abaixo.
Portador	Inserir o código do portador utilizado na Integração do Faturamento com o Contas a Receber quando a opção "Assume Default" for informada no campo "Valida Portad".
Carteira	Inserir o código da carteira utilizada na Integração do Faturamento com o Contas a Receber quando a opção "Assume Default" for informada no campo "Valida Portad".

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Gerencial 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações Gerenciais entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração "Gerencial 2.00" e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Importante:

A opção de integração "Gerencial 2.00" tem a finalidade de determinar a geração de informações provenientes do EMS 5 para o módulo Gerencial do EMS 2. A integração é realizada com a utilização da Matriz de Tradução de Organização Externa, a ser informada nessa função. As principais informações relacionadas na matriz com essa finalidade são: Matriz de Tradução Finalidades Econômicas e Matriz Tradução da Organização (empresa e estabelecimento).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração das informações gerenciais.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Gestão de Planos

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Gestão de Planos entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração "Gestão de Planos" e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Espécie Antecip APB	Inserir o código da espécie de antecipação do Contas a Pagar. Na integração do Gestão de Planos com o Contas a Pagar, ao gerar uma Antecipação, será utilizada esta Espécie.
Espécie Antecip ACR	Inserir a código da espécie de antecipação do Contas a Receber. Na integração do Gestão de Planos com o Contas a Receber, ao gerar uma Antecipação, será utilizada esta Espécie.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Grãos 2.00

Objetivo da tela:	Determinar se o EMS 5 terá integração com o sistema de Grãos 2.00. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração "Grãos 2.00" e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Grupo Cliente 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Grupo de Clientes entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Grupo Cliente 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional na integração de grupos de clientes.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Grupo Fornecedor 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Grupo de Fornecedores entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Grupo Fornecedor 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração de grupos de fornecedores.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Hospitalar

Objetivo da tela:	Determinar se o EMS 5 terá integração com o sistema Hospitalar. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Hospitalar” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Informações Títulos XML

Objetivo da tela:	Determinar que sejam enviadas mensagens XML indicando as modificações sofridas pelos títulos do Contas a Pagar do EMS 5, nos seguintes processos: Pagamento, Alteração e Cancelamento/Estorno. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Informações Títulos XML” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Importante:

Não será possível realizar a contabilização por unidade de negócio nos seguintes casos:

- Contabilização via Multi-Planta;
- Geração de Arquivo de Exportação dos Movimentos de Estoque para Contabilização;
- Contabilização via Importação de Movimentos na Contabilização – EMS 2;
- Lotes implantados / gerados diretamente a partir da contabilidade de EMS 2;
- Modificação da unidade de negócio no lotes do EMS 2, que por ventura fiquem pendentes de contabilização.
- Contabilização dos Módulos do Produto Financeiro do EMS 2.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Manufatura

Objetivo da tela: Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Manufatura entre o EMS 2 e o EMS 5.

Importante:
O sistema não permite desativar esta integração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração das informações de Manufatura.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Moeda 2.00

Objetivo da tela: Determinar os parâmetros necessários para importar as informações relacionadas à moeda entre o EMS 2 e o EMS 5.
Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Moeda 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.

Importante:
Somente é possível replicar para o EMS 2, indicadores econômicos de finalidades econômicas que armazenam nos módulos ou informam valores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração das informações de Moeda.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração MRI 2.00

Objetivo da tela: Determinar os parâmetros necessários para integrar o módulo Ativo Fixo, do EMS 5, com o módulo Recuperação de Impostos, do EMS 2. Com essa integração, as movimentações ocorridas com os bens do Ativo Fixo são refletidas no módulo Recuperação de Impostos.

Importante:
Não é possível desabilitar esta função. A ativação/desativação da integração deve ser feita no módulo Recuperação de Impostos no EMS 2.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Períodos Contábeis 2.00

Objetivo da tela: Determinar os parâmetros necessários para importar as informações relacionadas aos períodos contábeis.
Para ativar e desativar esta integração, deve estar assinalado no programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101) do EMS 2 o campo Contabilidade Fiscal, pasta Módulo I.

Importante:
O sistema não permite ativar/inativar esta integração por intermédio deste programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
--------	-----------

Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na importação dos períodos contábeis.
-----------	---

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração PIMS Fin-Cont

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para a integração do EAI2 entre o PIMS e o Datasul EMS5. Caso houver necessidade de enviar a empresa/filial do EMS2 para o XML, deverá transferir para a tabela Param Integram EMS5, informando a matriz de tradução e o flag 'Envia Empresa EMS2'.
--------------------------	---

Importante:
O sistema não permite ativar/inativar esta integração por intermédio deste programa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cenário	Inserir o código do cenário contábil que será utilizado na integração de lançamento contábil (AccountingEntry).
Matriz Trad Organiz	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração AccountingEntry, PeriodGLBalance, AccountantAccount e CostCenter.
Envia Empresa EMS2	Quando marcada essa opção, será enviada a empresa/estabelecimento do EMS2, nas mensagens de PeriodGLBalance, AccountantAccount e CostCenter, de acordo com a matriz de tradução que foi informada no campo anterior.
Não valida Distribuição CCusto	Quando marcada essa opção e a conta contábil não movimentar por centro de custo, então na integração irá desconsiderar o código de centro de custo .

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Previsão Inflação 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para importar as previsões de inflação entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração "Previsão Inflação 2.00" e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	--

A replicação somente é efetuada quando a forma de conversão do indicador econômico parametrizado no "Parâmetro CMC/MM Composição" no EMS 5 for igual a "FASB". Esse parâmetro é determinado na função Manutenção Histórico Finalidades Econômicas – Composições da Finalidade Econômica. Além disso, o indicador deverá ser igual ao cadastrado no "Parâmetro FASB" do EMS 2 como moeda "FASB".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na importação das informações referente à previsão de inflação.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Recebimento 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações do Recebimento entre o EMS 2 e o EMS 5.
--------------------------	---

Importante:
O sistema não permite desativar esta integração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Gera Fornecedor	Quando assinalado, determina que nas integrações de informações do Recebimento do EMS 2 para o EMS 5 podem ser gerados novos Fornecedores.
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada na integração de informações do recebimento do EMS 2 para o EMS 5.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Representantes 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Representantes entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Representantes 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Emp Integr	Inserir o código que identifique a empresa principal no EMS 5 para a integração de Representantes em questão.
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada para integração de representantes.
Batch / On-Line	Selecionar a opção que determina se a integração deve ser executada on-Line ou por intermédio do programa Batch de atualização.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Tipo Fluxo Financeiro 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Tipos de Fluxo Financeiro entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Tipo Fluxo Financeiro x EMS 2.00” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

ⓘ Importante:
A integração de tipos de fluxo financeiro, só pode ser efetuada por intermédio do EMS 5 para o EMS 2.

No EMS 2, existe uma limitação de tamanho para os códigos de Tipo de Receita/Despesa. Desta forma, não deve ser inserido na matriz de tradução o código de Tipo de Fluxo Externo de valor superior a 999.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Matriz Trad Fluxo	Inserir o código que identifica a Matriz de Tradução de Fluxos Financeiros a ser utilizada na integração.
Batch / On-Line	Selecionar a opção que determina se a integração deve ser executada on-Line ou por intermédio do programa Batch de atualização.

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração TOTVS Reserve

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações do TOTVS Reserve e o ERP. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “TOTVS Reserve” e transferir para a tabela Param Integr EMS. Quando o sistema está definido para integrar com o TOTVS Reserve, todas as manutenções efetuadas nos cadastros de Centro de Custo, Participante, Cliente Financeiro, Nível Cargo serão integrados com o Sistema Reserve.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Mtz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada para integração com TOTVS Reserve.
Batch / On-Line	Selecionar a opção que determina se a integração deve ser executada on-Line ou por intermédio do programa Batch de atualização. A opção Batch permite o agendamento de data e hora para a execução da exportação da carga inicial no TOTVS Reserve e posterior atualização, visando realizar este processo em um momento que não afete o desempenho do sistema durante o horário de maior utilização (ex: após expediente de trabalho). Nota: Para realizar a integração via Batch, execute o programa Integração Cadastros Reserve (eec707aa). A opção ON-Line determina que a integração deverá ocorrer de forma on-line, sem a necessidade de aguardar por um momento determinado. Nota: A integração on-line pode ser disparada quando ocorrer a inclusão, alteração ou exclusão de um Cliente Financeiro (ufn011aa), um Centro de Custo (utb066aa) ou um Nível Cargo (eec009aa).

Formação Parâmetros Integração EMS – Opção de Integração Unidade de Negócio 2.00

Objetivo da tela:	Determinar os parâmetros necessários para integrar as informações de Unidade de Negócio entre o EMS 2 e o EMS 5. Para isso, é necessário selecionar a opção de integração “Unidade de Negócio” e transferir para a tabela Param Integr EMS.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Matriz Organ	Inserir o código da Matriz de Tradução Organizacional a ser utilizada para integração de unidade de negócio.

Histórico Parâmetro Integração

Objetivo da tela:	Exibir os históricos de alterações efetuadas nos Parâmetros de Integração do EMS.
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Guia de Integrações – Integrações EMS 5 x EMS 2](#)

Pré-requisitos

[Manutenção Empresa \(UTB069AA\)](#)

[Manutenção Matriz de Tradução Organizacional \(FGL016AA\)](#)

[Manutenção Matriz de Tradução Tipo de Fluxo Financeiro \(DCU003AA\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

tabelas_universais

utb

versao_12

manutencao_parametros_integracao_ems

utb036za

integracao_ems

supply_ml_bck_control_d



Política de
privacidade

Termos
de uso