

Manutenção de Convênios Vendor - VDR002AA

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Manutenção de Convênios Vendor - VDR002AA

Visão Geral do Programa

Possibilita a manutenção dos convênios firmados com bancos que efetuam transações pela modalidade Vendor. Nesse programa são definidas as informações a serem utilizadas nas negociações com o portador do convênio, bem como no fechamento de contratos Vendor com os clientes. As informações a serem incluídas na planilha a ser enviada ao cliente também são definidas neste programa. Para isso, é necessário definir o leiaute de impressão da planilha Vendor por intermédio do botão "Movimentos".

Manutenção Convênios de Vendor

Objetivo da tela:	Manutenir convênios firmados com bancos que efetuam transações em modalidade Vendor.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Convênio de Vendor . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Altera	Quando acionado, apresenta a tela Altera Convênio de Vendor , na qual podem ser alteradas as informações de convênios Vendor.
Movimentos	Quando acionado, apresenta a tela Layout Planilha Vendor . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento ao qual se relaciona o convênio Vendor.
Portador	Inserir o código do banco portador na negociação Vendor ao qual se relaciona o convênio Vendor.
Carteira	Inserir o código da carteira bancária associada ao convênio Vendor.
Finalidade	Inserir a finalidade econômica associada ao convênio Vendor.
Limite Cred Vendor	Exibe o valor limite de crédito estabelecido para a negociação Vendor em questão.
Saldo Convênio	Exibe o valor do saldo restante para utilização em negociações Vendor, considerando o valor limite de crédito estabelecido.
Portad Débito Vendor	Exibe o código do banco definido como portador para a cobrança do débito Vendor. Veja mais informações na descrição do programa Liquidação por Débito/Repactuação Vendor (VDR707AA) .
Carteira Bcia Débito	Exibe a carteira bancária associada à cobrança do débito Vendor.

Inclui Convênio de Vendedor

Objetivo da tela:	Definir informações relacionadas ao convênio a ser cadastrado.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento ao qual se relaciona o convênio Vendedor.
Portador	Inserir o código do portador da negociação Vendedor relacionada ao convênio Vendedor a ser cadastrado.
Carteira	Inserir o código da carteira bancária associada ao convênio Vendedor.
Finalidade	Inserir a finalidade econômica associada ao convênio Vendedor.
Mínimo Contr Vendedor	Inserir o valor mínimo estabelecido para negociações Vendedor entre a empresa e o cliente.
Limite Cred Vendedor	Inserir o valor limite de crédito estabelecido para operações Vendedor da empresa junto ao portador.
Parc Mínima Vendedor	Inserir o valor mínimo da parcela a ser gerada, proveniente da transação Vendedor.  Nota: No programa Fechamento de Planilha Vendedor (VDR702ZA), caso alguma parcela seja gerada com valor menor que o definido, a transação não será efetivada.
Portad Débito Vendedor	Inserir o código do portador a ser utilizado para a implantação de documentos do tipo "Vendedor Debitado". Veja mais informações na descrição do programa Liquidação por Débito/Repactuação Vendedor (VDR707AA) .
Carteira Bcia Débito	Inserir o código da carteira bancária a ser utilizada para a implantação de documentos do tipo "Vendedor Debitado".
Tipo Fluxo Financ	Inserir o tipo de fluxo financeiro a ser sugerido no fechamento das planilhas Vendedor para gerar integração com o Fluxo de Caixa.  Importante: O tipo de fluxo a ser sugerido deve ser um fluxo de saída, pois dará origem a uma previsão de saída no caso do cliente não efetuar o pagamento do título no banco.
Fluxo Previsão AN	Inserir o tipo de fluxo financeiro a ser utilizado para integrar as antecipações com o módulo Fluxo de Caixa no momento em que forem vinculadas à planilha Vendedor, permitindo dessa forma controlar a futura saída de numerário da conta corrente em função do Vendedor Débito. A opção de informar para cada portador um tipo de fluxo diferente, permite que seja efetuado o controle do fluxo de saída de recursos por portador.  Importante: Esse campo é habilitado somente quando é assinalado o parâmetro "Gera Previsto Antecipação", localizado no programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento Vendedor (VDR005AA).
Destino IOF	Inserir o destino a ser dado ao Imposto sobre Operações de Crédito, podendo ser assumido pela empresa ou repassado às parcelas da operação Vendedor.
Decimais Taxa Cliente	Inserir o número de casas decimais a ser utilizado no arredondamento da taxa do cliente quando o fechamento for automático, para que os valores calculados pelo sistema sejam os mesmos valores calculados pelo banco.  Importante: O valor máximo informado neste campo não pode ser superior a 10.

Prorroga Venc	Quando assinalado, indica que o vencimento das parcelas Vendor que caem em dias não úteis será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, de acordo com o calendário global.
Calc Juros Prorr	Quando assinalado, indica que serão calculados os juros sobre a prorrogação da data de vencimento Vendor, quando ela coincide com dia "não útil" e é prorrogada para o primeiro dia útil subsequente.
Método Cálculo	Inserir o código do método de cálculo utilizado na execução do fechamento da planilha Vendor.
Vias Planilha Banco	Inserir a quantidade de vias a serem impressas da planilha para envio ao banco.
Vias Cliente	Inserir a quantidade de vias da planilha a serem impressas para envio ao cliente.

Layout Planilha Vendor

Objetivo da tela:	Visualizar as informações implementadas no leiaute da planilha Vendor a ser enviada ao banco.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Layout Planilha . Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
modificação	Quando acionado, apresentada a tela Altera Layout Planilha , na qual podem ser alteradas as informações a serem exibidas na planilha.
Elimina	Quando acionado, permite eliminar informações constantes no leiaute da planilha.
Detalhe	Quando acionado, permite a visualização de informações sobre os elementos que compõem o leiaute da planilha.
Faixa	Quando acionado, possibilita a seleção das informações constantes no leiaute da planilha que devem ser apresentadas na tabela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento ao qual está associado o convênio cujo leiaute de planilha é apresentado nessa tela.

Inclui Layout Planilha

Objetivo da tela:	Definir as informações a serem exibidas na planilha Vendor.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Inserir o número de sequência do elemento a ser incluído no leiaute da planilha.  Importante: O sistema sugere o último número já cadastrado mais 10.
Tipo Informativo	Inserir o tipo de informação que contém o elemento a ser incluso no leiaute da planilha.

	Importante: São mensagens cadastradas no programa Manutenção Mensagem (UFN004AA).
Mensagem	Inserir a mensagem a ser exibida nessa posição na sequência do leiaute da planilha. Importante: Esse campo é habilitado somente quando o campo "Tipo Informação" é definido com a opção "Mensagem".

Conteúdos Relacionados:

- [Manutenção Parâmetros Estabelecimento Vendor \(VDR005AA\)](#)
- [Relatório Planilha Cliente \(VDR302AA\)](#)
- [Fechamento de Planilha Vendor \(VDR702ZA\)](#)
- [Liquidação por Débito/Repactuação Vendor \(VDR707AA\)](#)
- [Manutenção Mensagem \(UFN004AA\)](#)
- [Manutenção Portador \(UFN008AA\)](#)
- [Manutenção Carteira Bancária Cta Ctb \(UFN012AA\)](#)
- [Manutenção Finalidade Econômica Portador \(UFN103AA\)](#)
- [Manutenção Estabelecimento \(UTB071AA\)](#)
- [Manutenção Finalidade Econômica \(UTB077AA\)](#)
- [Convênio Vendor](#)
- [Portador](#)
- [Vinculação de AN com Planilha Vendor](#)



Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)

[manufatura](#)

[vdr](#)

[vendor](#)

[manutencao_convencios_vendor](#)

[vdr002aa](#)

[versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso