

Parâmetro Adiantamentos e Empréstimos - APB066TA

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Parâmetro Adiantamentos e Empréstimos - APB066TA

Visão Geral do Programa

A rotina de Adiantamentos e Empréstimos a Produtor foi criada para atender à modalidade de financiamento, que os laticínios fazem para seus fornecedores, para viabilizar a sua operação.

Neste cadastro serão informados os parâmetros que serão considerados na geração dos adiantamentos e empréstimos.

Parâmetro Adiantamentos e Empréstimos

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível informar os parâmetros que serão considerados na geração dos adiantamentos e empréstimos.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Histórico	Quando acionado, apresenta o histórico das alterações dos parâmetros.
Rateio Adiantamento	Quando acionado, será informado o rateio padrão a ser utilizado para as antecipações dos adiantamentos. Como esta antecipação será implantada com portador, somente será informado o rateio financeiro.
Rateio Empréstimos	Quando acionado, será informado o rateio padrão a ser utilizado para as antecipações referentes aos empréstimos. Como esta antecipação será implantada com portador, somente será informado o rateio financeiro.
Rateio Juros	Quando acionado, será informado o rateio padrão a ser utilizado para as antecipações referentes aos juros. Como a antecipação dos juros será informada sem portador, deve ser informado rateio contábil e financeiro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Empresa	Apresentar a empresa logada.
Evento Adiantamento	Informar o código do evento que deve ser utilizado para geração das movimentações de débito que serão lançadas para descontar os valores do produtor.
Espec Adto	Informar a espécie que será utilizada para geração da Antecipação que deve ser paga para repassar o dinheiro ao produtor.
Série Adiantamento	Série que será utilizada para geração da antecipação.

Portador Adiant	Informar o portador que será utilizado para geração da antecipação.
Indicador Econ Adto	Informar a moeda que será utilizada para geração da antecipação.
Permite alterar Portador do Adiantamento	Caso este flag seja marcado, no momento do lançamento do adiantamento, o portador informado aqui será apresentado como default, mas será permitido informar outro. Do contrário, é apresentado e não permite alteração.
Permite alterar Moeda do Adiantamento	Caso este flag seja marcado, no momento do lançamento do adiantamento, a moeda informada aqui será apresentada como default, mas será permitido informar outra. Do contrário, é apresentada e não permite alteração.
Sistema Amortização	Deve ser indicado se o sistema de amortização do empréstimo será SAC ou PRICE.
Altera Parc Manual	Caso este flag esteja marcado, após o sistema calcular as parcelas do empréstimo será permitido que o usuário faça ajustes manualmente, modificando datas de vencimento, taxas de juros e valores das parcelas. Permite inclusive incluir parcelas novas e eliminar as que foram previamente calculadas. Uma vez marcado este flag, o usuário terá total autonomia para manipular as parcelas do empréstimo.
Tipo Cálculo Juros	Indica se devem ser calculados juros simples ou compostos.
Evento Empréstimo	Código do evento que deve ser utilizado para geração das movimentações de débito, que serão lançadas para descontar os valores do produtor.
Espécie Empréstimo	Espécie que será utilizada para geração da Antecipação, que deve ser paga para repassar o dinheiro ao produtor.
Espécie AN Juros	Espécie que será utilizada para geração da Antecipação contábil, que será gerada referente ao valor dos juros.
Série Empréstimo	Série que será utilizada para geração da antecipação.
Série AN Juros	Série que será utilizada para geração da antecipação referente aos juros.
Portador Empréstimo	Portador que será utilizado para geração da antecipação.
Permite Alterar Portador do Empréstimo	Caso este flag seja marcado, no momento do lançamento do empréstimo, o portador informado será apresentado como default, mas será permitido informar outro. Do contrário, é apresentado e não permite alteração.
Indicad Econ Emprest	Moeda que será utilizada para geração da antecipação.
Permite Alterar Moeda do Empréstimo	Caso este flag seja marcado, no momento do lançamento do empréstimo, a moeda informada será apresentada como default, mas será permitido informar outra. Do contrário, é apresentada e não permite alteração.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[parametro_adiantamentos_e_emprestimos](#) [apb066ta](#)
[datasul](#) [manufatura](#) [versao_12](#) [apb](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso