

Recomposição Plano Consolidado - FGL723AA

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Recomposição Plano Consolidado - FGL723AA

Visão Geral do Programa

Esse programa calcula o saldo consolidado da contabilidade, baseando-se nos saldos contábeis primários da contabilidade, ou seja, para executar esse programa é necessário que primeiramente os saldos primários da contabilidade estejam calculados e corretos.



Importante:

Durante o processo de recomposição de saldos, a contabilização e descontabilização são bloqueadas, não permitindo contabilizar ou descontabilizar nenhum lançamento na Contabilidade, em nenhuma empresa.

Os lançamentos podem ser digitados, no entanto, não poderão ser contabilizados, até o término da recomposição.

Caso ocorra queda de energia, ou qualquer interrupção anormal ocorrida durante a recomposição de saldos contábeis, é necessário efetuar o desbloqueio. Veja mais informações na descrição do programa [Desbloqueio Contabilização e Descontabilização \(FGL723AB\)](#).

Atualização de Saldos Consolidados


Objetivo da tela:	Permitir a atualização dos saldos contábeis consolidados.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar Lista	Quando assinalado, determina o início do processo de atualização dos saldos contábeis consolidados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unid Organizacional	Inserir a unidade organizacional que terá seus saldos recalculados.  Importante: Deve ser informada obrigatoriamente uma unidade organizacional consolidadora.
Data Inicial	Informar a partir de qual data deve ser efetuada a atualização dos saldos contábeis consolidados.  Importante: São recalculados os saldos desde a data informada até o último período aberto.
Descer Níveis	Inserir em quantos níveis na estrutura organizacional o programa deverá descer, partindo da Unidade Organizacional informada (que representa o nível 0 (zero)), para buscar os saldos corretos. Deve ser um valor entre 1 e 999. O default é 1. Os saldos das Unidades Organizacionais intermediárias também serão recalculados. Porém, as unidades organizacionais do nível 998 (empresa), não são recalculadas por este programa (apenas são recalculados pela recomposição de saldos (FGL)). Exemplo:



Exemplo 1:
Execução informando unidade organizacional A1 parametrizado para descer 999 níveis.
São recalculados os saldos da unidade A1 parametrizada, e também os saldos de B1 e B2.

Exemplo 2:
Execução informando unidade organizacional A1 parametrizado para descer 1 nível.
São recalculados os saldos da unidade A1 parametrizada, com base nos saldos já calculados nos níveis B1 e B2.


Exemplo 3:
Execução informando unidade organizacional B1.
São recalculados apenas os saldos da unidade B1 parametrizada com base em E1 e E2, e mais nenhuma outra unidade.

Atualiza Níveis Superiores

Quando assinalado, determina que são atualizados os níveis superiores.

Importante:
Caso a unidade organizacional informada para recálculo seja filha de outra unidade na estrutura, assinalando essa opção, possibilita que os saldos da unidade pai também sejam atualizados. Isto somente é possível porque o sistema armazena a origem do saldo.

Exemplo:



Execução informando unidade organizacional B1, com a opção Atualiza Níveis Superiores marcada.
São recalculados os saldos da unidade B1 parametrizada, e também os saldos de A1, cuja origem vem de B1. Observe que o saldo de A1 é uma soma dos saldos de B1 e B2. Neste exemplo, a unidade A1 será parcialmente recalculada e a parte do saldo de A1, cuja origem vem de B2, não será alterada.

Todas as Finalidades

Quando assinalado, determina que são recalculados os saldos em todas as finalidades.

Importante:
Caso o campo **Todas as Finalidades** não seja assinalado, deve ser informada a finalidade para a qual será efetuado o recálculo dos saldos.

Finalidade	Inserir a finalidade para a qual será efetuado o recálculo dos saldos. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o campo Todas as Finalidades não tenha sido assinalado.
Todos os Cenários	Quando assinalado, determina que os saldos serão recalculados em todos os cenários. Importante: Caso o campo Todas os Cenários não seja assinalado, deve ser informado o cenário para o qual será efetuado o recálculo dos saldos.
Cenário	Inserir o cenário para o qual será efetuado o recálculo dos saldos. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o campo Todos Cenários não tenha sido assinalado.
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

contabilidade_fiscal

fgl

versao_12

recomposicao_plano_consolidado

fgl723aa



Política de
privacidade

Termos
de uso