

# Relatório Balancete CMCAC - FC0905

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

## Relatório Balancete CMCAC - FC0905

### Visão Geral do Programa

A execução desta função tem por objetivo, emitir o balancete contábil em Moeda CMCAC, estruturado conforme a forma de cadastro do plano de contas CMCAC, podendo ser emitido tanto para período em aberto quanto fechado.

A emissão do balancete contábil CMCAC está relacionado com a boa prática da técnica contábil, sendo peça fundamental para elaboração das demonstrações financeiras e conciliações. O balancete CMCAC é emitido com periodicidade mensal, e serve para acompanhamento da evolução patrimonial da entidade, detalhado por conta, e está disposto conforme o cadastro do Plano de Contas, em ordem crescente de liquidez das contas nele contidas.

### Relatório Balancete CMCAC – Pasta Seleção

|                   |                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:         | Descrição:                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta Contábil | Inserir conta contábil inicial e final, determinando assim um intervalo a ser considerado na execução desta função. |

### Relatório Balancete CMCAC – Pasta Classificação

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir determinar a forma de classificação das informações da listagem. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:          | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por Conta       | Assinalar a opção Por conta, quando a opção de visualizar o relatório for somente por conta contábil e não por estruturada. <div><div> <b>Nota:</b><br/>Com esta opção o relatório emitido não mostrara as contas títulos, sendo assim não terá estrutura de contas, somente imprimindo as contas com o parâmetro de situação "sistema".</div></div> |
| Por Estruturada | Assinalar a opção Por Estruturada, habilitara o campo Imprimir, com as opções de: Estruturada imprimindo o relatório somente com as estruturas das contas contábeis, e Conta Contábil imprimindo as contas títulos com estrutura, e as contas de sistema com o código da conta.                                                                                                                                                         |

### Relatório Balancete CMCAC – Pasta Parâmetros

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros a serem considerados na geração da listagem. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                  | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período                 | Inserir o período que se deseja imprimir o balancete CMCAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ano                     | Inseri o ano, de um período que esteja contido no intervalo de Primeiro Período Aberto/Ano a Último Período Aberto/Ano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número Períodos         | Assinalar a opção de Número Períodos do Balancete, determinando se será impresso somente um ou dois períodos. <div><div><div>⚠</div><div><b>Nota:</b><br/>Se a opção assinalada for de 2 (dois), o relatório será impresso sem o saldo inicial, e sem o movimento do período por natureza contábil (débito e crédito).</div></div></div>                                                                                                                    |
| Tipo Relatório          | Assinalar a opção de CMCAC ou Padrão – CMCAC, determinando que o relatório será impresso somente com uma coluna para valores em Moeda CMCAC, ou com duas colunas, uma Para Balancete em Moeda Padrão e outra para Balancete em Moeda CMCAC. <div><div><div>⚠</div><div><b>Nota:</b><br/>Este parâmetro somente será habilitado, quando na pasta classificação a opção for Por Conta, porque o Plano de Contas CMCAC não possui estrutura.</div></div></div> |
| Contas p/ Impressão     | Assinalar a opção de Todas ou Com Saldo e/ou Movimento, determinando se as contas sem Movimento ou saldo serão impressas ou não.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valores em Moeda        | Assinalar a opção de Padrão ou CMCAC, se a opção for Padrão, habilitara o campo de Data Cotação, para conversão dos valores a serem impressos para Moeda CMCAC, com base nesta data. Caso a opção for FASB, não habilitara o campo Data Cotação e os valores serão convertidos pelos cálculo do Módulo CMCAC.                                                                                                                                               |
| Considera Lucros/Perdas | Este campo somente habilitara, quando o for informado período 12, o programa verifica se a apuração de Lucros e Perdas já foi executada, caso positivo, habilita. <div><div><div>⚠</div><div><b>Nota:</b><br/>Se não for considerada a opção de Lucros/Perdas, as contas serão impressas com os saldos, mesmo após a execução do Lucros/Perdas. Caso considere Lucros/Perdas, os saldos estarão zerados.</div></div></div>                                  |

Relatório Balancete CMCAC – Pasta Impressão

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito <a href="#">Pasta Impressão</a> . |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#)[manufatura](#)[fasb\\_cmcac](#)[mfc](#)[versao\\_12](#)[fc0905](#)[relatorio\\_balancete\\_cmcac](#)



[Política de privacidade](#)[Termos de uso](#)