

Relatório Previsão Depreciação - FAS351AA

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Relatório de Previsão de Depreciação dos Bens Patrimoniais - FAS351AA

Visão Geral do Programa

Este programa permite a emissão de um relatório com as informações referentes a Previsão da Depreciação para um exercício contábil por centro de custo. A data de fechamento é usada para leitura dos valores de saldos do bem patrimonial, na condição <=. Nesta leitura é definido o valor original do bem e também o percentual acumulado da depreciação do bem patrimonial.

Data Fechamento: Inserir a data de encerramento do exercício contábil. **Exemplo:** 31/12/2024.

Ano Previsão DPR: Inserir o ano do exercício contábil a ser relacionado a respectiva previsão da depreciação para este exercício. **Exemplo:** 2025 ou 2026.

O programa irá considerar apenas os valores para o Ano Previsão DPR, e não o acumulado de depreciação. Um bem patrimonial com um saldo a depreciar de 2400,00 em um período de 2 anos, no ano de 2025 a previsão de depreciação será 1200,00 e será a mesma previsão de depreciação para o ano de 2026.

Como o programa calcula a previsão da depreciação para o ano, o saldo total ainda a ser depreciado em cada bem patrimonial é apresentado pelo relatório **FAS345AA - Relatório do Saldo Líquido do Bem Patrimonial**.

O relatório irá imprimir as seguintes colunas:

- Data de Fechamento:** Data de encerramento do exercício contábil informada no **campo Data Fechamento** na tela principal do programa.
- Ano de Previsão Depreciação:** Ano do exercício contábil a ser relacionado a respectiva previsão da depreciação para este exercício informado no campo **Ano Previsão DPR** na tela principal do programa.
- Conta Patrimonial:** Código da conta patrimonial na qual o bem patrimonial está associado, conforme cadastro no **FAS011AA/FAS214AA/FAS329AA - Conta Patrimonial**.
- Bem Patrimonial:** Código do bem patrimonial.
- Sequência do Bem Patrimonial:** Número da sequência do bem patrimonial.
- Descrição do Bem Patrimonial:** Descrição ou um detalhe a especificar a respeito do bem patrimonial.
- Custo Corrigido:** Valor base do bem patrimonial na data de fechamento/encerramento do exercício contábil.
- Valor Residual:** Valor residual mínimo do bem patrimonial.
Exemplo: Um determinado bem patrimonial, por exemplo, um microcomputador, já registrou toda a devida depreciação, não apresentando nenhum valor a depreciar. Para o objetivo de depreciação, esse bem não expressa mais valor, mas para a finalidade de venda, será vendido por um preço/valor. Este valor é o Residual Mínimo.
- % Depreciação Anual:** Percentual de depreciação anual do bem patrimonial.
- % Depreciação Utilizada:** Percentual de depreciação anual ou mensal do bem patrimonial utilizada para calcular o valor de depreciação da coluna **Previsão DPR**.
- Previsão DPR:** Valor calculado de depreciação calculado, com base nas colunas **Custo Corrigido** e **% Depreciação Utilizada**.

Exemplo:

Custo Corrigido: 315.566,75

% Depreciação Utilizada: 64,8984747

Previsão DPR: $\text{Custo Corrigido} * \% \text{ Depreciação Utilizada} = 315.566,75 * 64,8984747 = 204.798,01$

Relatório Previsão Depreciação

Objetivo da tela:	Permitir a emissão de um relatório com as informações referentes a Previsão da Depreciação para um exercício contábil.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Insere Linha	Inserir regra ou exceção para a execução do relatório. Selecionar uma das seguintes opções: • Conta Patrimonial; • Estabelecimento; • Plano Centros Custo; • CCusto Responsab; • Unidade Negócio.
Edita Linha	Quando acionado, é possível modificar informações de uma linha selecionada.
Retira Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Inserir a forma de classificação a ser apresentado no Relatório Previsão Depreciação. As opções disponíveis são: • Conta Patrimonial; • Plano de Centros de Custo; • Centro de Custo de Responsabilidade; • Estabelecimento; • Unidade de Negócio. Deve-se selecionar os itens, e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada.
Cenário	Inserir o cenário contábil a ser aplicado o relatório Previsão Depreciação, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil .
Finalidade	Inserir o código que identifique a finalidade econômica a ser aplicado o relatório, conforme cadastro no UTB077AA/UTB211AA/UTB340AA - Finalidade Econômica .
Data Fechamento	Inserir a data de encerramento do exercício contábil.
Ano Previsão DPR	Inserir o ano do exercício contábil a ser relacionada a respectiva previsão da depreciação para este exercício, conforme cadastro no UTB075AA/UFN213AA/UTB306AA - Exercício Contábil. Importante: O ano de previsão deve obrigatoriamente ser superior ao ano do fechamento.
Seleção	Inserir um conjunto de seleção a ser apresentado no Relatório Previsão Depreciação, determinando se é uma regra ou exceção. Selecionar uma das opções para definir o tipo de conjunto. As opções disponíveis são: • Conta Patrimonial; • Plano de Centros de Custo; • Centro de Custo de Responsabilidade; • Estabelecimento; • Unidade de Negócio. Importante: Regra: Define que toda a faixa do tipo de conjunto selecionado é considerada na emissão do relatório. Exceção: Define que a faixa selecionada no tipo de conjunto é uma exceção para a regra, não sendo considerada para a emissão do relatório.
Destino	Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução .
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.
Linhas	Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas	Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.
---------	--

Conteúdos Relacionados:

- [Depreciação](#)
- [Linha Datasul - FAS - Detalhes da apresentação relatórios do módulo](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [ativo_fixo](#) [fas](#)
[versao_12](#) [relatorio_previsao_depreciacao](#) [fas351aa](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)