

Relatório_Movimentos_Pendentes_-_ACR307AA

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Relatório Movimentos Pendentes - ACR307AA

Visão Geral do Programa

Os movimentos que foram digitados e ainda não foram atualizados podem ser listados neste relatório, que mostra as referências que estão pendentes.

Estes relatórios possibilitam melhor visualização das referências pendentes de atualização e também análises, verificando a necessidade de atualização ou eliminação.

Demonstrativo Movimentos Pendentes ACR

Objetivo da tela:	Permitir emitir listagem dos movimentos não atualizados, possibilitando melhor visualização e análises dos movimentos.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Visualização	Assinalar uma das opções apresentadas, determinando qual tipo de movimento pendente deve ser considerado no relatório. As opções disponíveis são: - Lotes de Implantação Normal – Quando assinalada esta opção, determina que o relatório a ser emitido deve considerar os lotes pendentes de Implantação de títulos do tipo “Normal” ou “Antecipação”. - Lotes de Implantação de Previsão – Quando assinalada esta opção, determina que o relatório a ser emitido deve considerar apenas os lotes pendentes de implantação de títulos do tipo “Previsão”. - Lotes de Liquidação – Quando assinalada esta opção, determina que o relatório a ser emitido deve considerar apenas os lotes pendentes de Liquidação de títulos. - Borderôs Pendentes - Quando assinalada esta opção, determina que o relatório a ser emitido deve considerar apenas os Borderôs Pendentes. - Renegociações por Subst. Pendentes - Quando assinalada esta opção, determina que o relatório a ser emitido deve considerar apenas os lotes pendentes de implantação de títulos do tipo “Previsão”.
Antecipação	Quando assinalado, determina que devem ser considerados movimentos de títulos do tipo antecipação no relatório que está sendo gerado. Este campo só é habilitado, quando assinalado o tipo de visualização “Lotes de Implantação normal”.
Título	Quando assinalado, determina que devem ser considerados movimentos de títulos do tipo normal no relatório que está sendo gerado. Este campo só é habilitado, quando assinalado o tipo de visualização “Lotes de Implantação normal”.
Imprime Histórico Original	Quando assinalado, define a impressão de histórico original de cada título. Este campo só é habilitado, quando assinalado o tipo de visualização “Renegociações por Subst Pendentes”.
Apresentação	Assinalar uma das opções, determinando a forma de apresentação das informações no relatório que está sendo gerado. As opções disponíveis são: Sumariado - Apresenta apenas os valores dos lotes. Detalhado – Apresenta detalhadamente cada movimento do lote. Estes campos não são habilitados, quando assinalado o tipo de visualização “Lotes de Implantação de Previsão” e “Renegociações por Subst Pendentes”.
Classificação	Assinalar uma das opções, determinando a forma de exibição do relatório. As opções são alteradas dependendo do tipo de visualização disponível.
Estab – à	Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos. Somente são considerados no relatório movimentos de estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

Borderô – à / N. Renegoc.	Inserir os números inicial e final, determinando faixa de Borderôs ou Números de Renegociações, dependendo do tipo de visualização assinalado. A opção Números de Renegociação é somente apresentada, quando assinalado o tipo de visualização “Substituição por Renegociações por Subst Pendentes”.
Referência – à /Portador	Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de referências ou Portadores a ser considerados, dependendo do tipo de visualização assinalado. A opção Portador é somente apresentada, quando assinalado o tipo de visualização “Borderôs Pendentes”.
Data – à	Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas a ser considerada na emissão do relatório.
Destino	Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão/emissão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução .
Linhas	Exibe o número de linhas padrão para impressão de Relatório Movimentos Pendentes, sendo que este número pode ser aqui alterado.
Colunas	Exibe o número de colunas padrão para impressão de Relatório Movimentos Pendentes, não podendo ser aqui alterado.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)[manufatura](#)[contas_a_receber](#)[acr](#)[versao_12](#)[acr307aa](#)[relatorio_movimentos_pendentes](#)