

Manutenção_da_Tabela_de_Conversão_de_Unidades_de_Medida_-_CD0212

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Manutenção da Tabela de Conversão de Unidades de Medida - CD0212

Visão Geral do Programa

Esse cadastro é necessário quando o cliente utiliza nas estruturas da engenharia itens com princípio ativo (tipo de componente para formulação igual a concentração/ppm) e itens veículo com unidades de medida diferentes em uma mesma fórmula.

 **Importante:**
O sistema ao necessitar converter a quantidade do item com concentração ou PPM para a unidade de medida do item com Veículo, procura inicialmente na tabela de conversão informada do item concentrado para o item veículo (CD0226), caso não exista, procura no cadastro definido nessa função. Esta conversão ocorre durante a requisição de material no módulo Produção.

Manutenção Tabela Conversão UM

Objetivo da tela:	Permitir incluir, alterar ou eliminar fatores de conversão entre unidades de medida de mesma dimensão.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Apresenta a tela Inclui/Modifica Tabela de Conversão UM (CD0212).
Alterar	Apresenta a tela Inclui/Modifica Tabela de Conversão UM (CD0212).  Nota: Esse botão somente estará habilitado se já houver algum fator de conversão cadastrado para a unidade de medida selecionada.
Eliminar	Permite excluir o fator de conversão entre unidades de medida selecionado.  Nota: Esse botão somente estará habilitado se já houver algum fator de conversão cadastrado para a unidade de medida selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unid Medida	Exibe código e a descrição da unidade de medida selecionada para a qual se deseja incluir/alterar fatores de conversão entre unidades de medida.
Dimensão	Exibe o tipo de grandeza da unidade de medida, podendo ser: • Peso; • Linear; • Área; • Volume; • Outros.  Importante: Esse campo é de caráter documental, sendo que para possibilitar o cadastramento de fatores de conversão as unidades de medida origem e destino, devem ter a mesma dimensão.
UM Destino	Exibe o(s) código(s) de unidade(s) de medida destino, anteriormente cadastrado(s), para a unidade de medida selecionada (origem).
Descrição	Exibe a descrição da unidade de medida destino, anteriormente cadastrado.
FT Conv	Exibe o fator de conversão entre as unidade de medida origem e destino, anteriormente cadastrado.

Inclui/Modifica Tabela de Conversão UN - CD0212A

Objetivo da tela:	Permitir incluir ou alterar os fatores de conversão entre unidades de medida de mesma dimensão.  Nota: Uma vez cadastrado um fator de conversão, não há a necessidade do cadastramento da conversão inversa, pois o sistema identifica essa conversão.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unid Medid Origem	Exibe o código, descrição e dimensão da unidade de medida selecionada e que deve ter sua relação de conversão incluída/alterada.
Unid Medid Destino	Permite informar a unidade de medida destino, para a qual será convertida a unidade selecionada.  Nota: Se tiver sido selecionada a opção Alterar, este campo estará desabilitado para alterações.
Fator Conversão	Permite inserir o multiplicador que deve ser aplicado à quantidade dos itens na unidade origem para conversão na unidade de destino. Exemplo: Para converter de tonelada para quilograma, o fator de conversão é igual a 1000,00000 (1 t é igual a 1000 kg).

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Unidades de Medida \(CD0203\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0212](#)
[manutencao_da_tabela_de_conversao_de_unidades_de_medida](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)